

Log4OM

Amateur Radio software

By Daniele Pistollato
IW3HMH



Uživatelská příručka v češtině

Autor Terry Genes G4POP

Tento český překlad je založen na anglické verzi programu, proto byly zachovány snímky obrazovky a texty nabídek. Pouze texty byly přeloženy do češtiny, aby se uživatelům usnadnila práce s programem. Odpovídá verzi programu 2.28.0. Nezaručuji, že tento překlad je úplný a bez chyb.
73's, Miloš, OK5AW

Aktualizováno: 17/06/2023 11:39

Obsah

Uživatelská příručka v češtině	1
Vítejte v aplikaci Log4OM V2.....	13
Aktualizace z předchozí verze Log4OM verze 2	13
Migrace z verze 1 deníku Log4OM	13
Funkce programu.....	14
Začínáme	15
Použité konvence	15
Instalace	15
Nastavení programů na "Spustit jako správce"	15
Počáteční nastavení.....	17
Vytvoření databáze deníku	18
Jak vytvořit databázi SQLite	18
Změna databáze.....	19
Používání databází MySQL	19
Cloudové úložiště databází	19
Import ADIF.....	20
Nepovolené přípony	21
Více konfigurací (identit).....	22
Vytvoření zástupce na ploše pro nové ID	22
Vytvoření nové identity (Config).....	22
Řízení rádia CAT.....	23
Připojení CAT	23
Rozhraní Hamlib.....	23
Rozhraní OmniRig	24
Rozhraní TCI	24
Řízení TCI CAT	24
TCI PTT	24
TCI CW.....	25
Spoty clusteru TCI EESDR	25
Obrazovka CAT	26
SO2R a duální rádia	26
PTT a ladění	26
Ovládání Icom IC7300 CAT pro více programů DATA.....	27
Hlavní ikony a ovládací prvky uživatelského rozhraní	28
Správa rozložení	30

Zobrazené záznamy.....	30
Rozložení sloupců a úprava nadpisů	31
Úprava šířky sloupců	31
Přidávání a odebírání sloupců	31
Změna názvů sloupců.....	31
Barva a velikost textu	32
Zobrazení odkazů a asociací.....	32
Vložení QSO	34
Statistická matice (F1)	35
Zadávání údajů o frekvenci, pásmu a režimu	36
Zadání data a času.....	36
Datum a čas zahájení QSO	36
Tlačítko Pause/Break – Čas spuštění	37
Informace (Info F2).....	37
Přidání odkazů na zvláštní diplomy	37
Změna informací o stanici uživatele.....	38
Uložení QSO	38
Alternativní vstupní okno	38
Odstranění QSO	39
Vymazání dat.....	39
Editor zdrojů.....	39
Klávesové zkratky	40
Lazy Log (deník pro líné)	41
Příkazy LazyLog Entry	42
Řízení sítě.....	44
Přidání sítí.....	44
Otevření sítě.....	45
Přidání nebo úprava člena sítě	45
Zprávy o signálech	46
Správce času Net Time	46
Uzavření sítě.....	46
Typy map	47
Mapa hlavního uživatelského rozhraní	47
Mapy QSO	48
Google Earth a soubory kml	52
Barvy Google Earth KML map	53
Jak funguje vyhledávání.....	54
Procesy vyhledávání volacích značek.....	56

Zdroje	56
Externí zdroje	57
Data spravovaná týmem Log4OM	57
Uživatelský výběr poskytovatelů informací	57
Aktualizace datových zdrojů	58
Plánování aktualizací dat	58
Oznámení o aktualizacích	58
Poskytovatelé informací (služeb)	59
Zdrojové priority	60
Vývojové diagramy vyhledávání volání	61
Export QSO	63
Hromadný export	63
Export vybraných QSO	65
Export vybraných polí ADIF	65
Odstranění QSO	66
Hromadné mazání QSO	66
Filtrování (vyhledávání) QSO	66
Standardní pole	67
Filtrování podle data	67
Použití odrážek	68
Použití dotazu	68
Odkazy	69
Moje reference	69
Potvrzení	70
Přidružení	70
Filtr – ukládání, načítání a mazání	70
Filtry v akci	71
Telnet cluster	71
Nastavení clusteru Telnet	71
Přidávání a úpravy clusterových serverů	71
Primární clusterový server	72
Uživatelské clusterové servery	72
Odesílání příkazů clusteru	72
Odesílání spotů do clusteru	73
Simulace spotů	73
Konfigurace clusteru	73
Zobrazení clusteru	74
Super Cluster	74

Čas v clusteru podbarvený červeně	75
Podokno statistik.....	75
Cluster spot a módy	76
Módy.....	76
Spot a módy.....	76
Typ modulace	76
O bandplánech (plánech pásem)	76
Clusterové filtry.....	77
Mapa clusterových spotů.....	77
Inteligentní cluster	78
Mapa pásma clusteru.....	78
Filtry mapy pásma.....	79
Mapa pásma – výběr.....	79
Nabídka Měřítka mapy pásem.....	79
Mapa pásma – zámek	80
Zobrazení frekvence CAT na mapě pásma	80
Mapa pásem – barvy volacích značek.....	80
Ovládání clusteru	81
Jediné kliknutí na místo clusteru	81
Dvojklik na cluster spot.....	82
Upozornění na cluster	82
E-mailové upozornění na spot	82
Filtrování upozornění.....	83
Testování výstrah.....	84
Podpora clusteru pro CW Keyer.....	85
Upozornění e-mailem	85
Předpověď šíření	88
Mapa šíření	90
Sloupec spolehlivosti	90
Rozložení MUF a SNR	91
Význam MUF.....	91
MUFday.....	91
SNR, SNR10 a SNR90: Předpokládané rozložení SNR.....	91
Skupina RPWRG a skupina REL	92
Připomenutí paměti (oblíbené)	93
Hlasová klávesnice.....	93
Nastavení hlasové klávesnice.....	93
Použití hlasové klávesnice.....	94

Soutěžní režim	95
Nastavení soutěže	95
Provoz v soutěži	95
Soutěžení s CW Keyer	96
Přidání názvu soutěže	96
CW Keyer	97
Winkeyer	97
Nastavení nástroje Winkeyer	97
Spuštění a zastavení klíče	97
Provoz v soutěži	98
Zadávání údajů o volání a QSO	98
Odesílání z klávesnice	98
Podpora clusteru pro CW Keyer	98
Seznam klávesových zkratk pro CW	99
Solární data	99
Správce QSO	100
Aktualizované informace	100
Export do ADIF	100
Export do CSV	100
Tlačítko zálohování	101
Tlačítko obnovení	101
Vybrat/zrušit výběr	101
Hromadné aktualizace	101
Vyhledávání QSO	101
Aktualizace jednoho pole	102
Aktualizace data/času	102
Moje aktualizace	103
Přímé aktualizace SQL	103
Kontroly QSO	104
Úprava QSO	104
Správa QSL pro diplom DXCC	105
Potvrzení QSO	105
Výběr QSO pro potvrzení	105
Stav potvrzení – Odesláno	106
Stav potvrzení – Přijato	106
Výběr QSO	106
Ruční nahrávání QSO do online deníků	108
Stáhnout potvrzení QSO	108

Zobrazení lístků EQSL	109
LOTW manuál ke stažení	109
Nahrávání QSL lístků	110
Automatické nahrávání QSO do online deníků	110
QRZ.com	111
Clublog	111
HRDLog	112
EQSL	112
HamQTH	113
LOTW	113
Nahrání manuálu LOTW	113
Zvolte Požadované	114
LOTW Automatické nahrávání	114
Vysvětlení polí Externí služba/LOTW	115
Štítky	116
Design štítku	116
Tisk štítků QSL	117
Výchozí zpráva QSL	119
Statistická analýza	121
Statistiky pro zpracované a potvrzené země	121
Úprava dat	121
Statistika zpracovaných a potvrzených lokátorů	122
Stav diplomů	122
Zobrazení potvrzení o diplomech, které se spoléhají na správu odesílání	123
Správce diplomů – základní použití	124
Zálohování a obnovení uživatelských diplomů	124
Export diplomu	125
Import diplomu	125
Aktualizace diplomů	125
Nástroje	125
Podmínky diplomů – úpravy	125
Podmínky diplomů – hromadné úpravy	125
Vyřizování diplomu IOTA	126
Aktualizace pomocí staženého CSV souboru IOTA CSV	128
Chybějící data importu CSV	129
Diplomy SOTA	132
Export QSO pro diplom SOTA	133
Export QSO pro diplom SOTA do souboru ADIF	133

Import (sloučení) souboru SOTA CSV	133
Přidání chybějících odkazů na diplomy.....	134
Diplomy – pro pokročilé uživatele	135
Teorie QSO Reference	135
POTVRZENÍ QSO	135
QSO REFERENCE.....	135
REFERENČNÍ POTVRZENÍ.....	136
Zobrazení DATA	137
SPRÁVA POTVRZENÉHO STAVU	138
Editor diplomů.....	139
Použití správy diplomů.....	140
Informace o diplomu	141
TYP DIPLOMU	142
Možné odkazy na další předvolby.....	142
Typ diplomu	142
Pole QSO	143
Reference code	143
Description (popis).....	143
Exact match (přesná shoda).....	143
Reference leading and trailing (reference na začátek a konec).....	143
Filtrování SQL.....	144
Poznámky k diplomům.....	144
POTVRZOVÁNÍ	144
Potvrzení.....	144
Ověřování.....	145
Zvláštní případy.....	145
Kódy grantů.....	145
ODKAZY NA DIPLOM	146
Import odkazů na diplomy	146
Výběr souboru a formátu	147
Import konfigurace	148
KONFIGURACE DIPLOMŮ	148
Import externího potvrzení	149
Pole pro zadání žádosti o diplom	151
Stav zpracování žádosti.....	151
Stav uděleno	152
Nastavení IOTA	152
Zobrazení vyžádaného a uděleného diplomu	153

WWFF – aktualizace diplomů	157
Výběr souboru a formátu	157
Konfigurace importu	158
Import	158
Přizpůsobení seznamu diplomů	160
Systém uživatelského chatu (zprávy mimo vysílání).....	162
Upozornění na zprávy v chatu.....	163
Vysvětlení propojení Log4OM V2	164
Síťové služby UDP.....	164
Popis příchozích služeb	164
Popis odchozích služeb	164
Vícenásobná připojení – příchozí a odchozí.....	165
Síťové služby UDP – nastavení	165
Příchozí	165
Odchozí	166
Proxy server UDP	166
Dálkové ovládání	167
Podporované zprávy	168
Funkce ADIF	169
Monitor ADIF.....	169
Výstup ADIF.....	169
Příspěvek ADIF	170
Scénář použití výstupu ADIF	170
Nabídky konfigurace programu	172
Nastavení programu.....	172
Kontrola aktualizací.....	172
Kontrola aktualizací veřejné beta verze	172
Výchozí úroveň protokolu.....	172
Cesta k archivu příloh QSO	172
Výchozí počet řádků tabulky.....	172
Upravit konfiguraci programu	173
Plánovač programů	173
Výkon	174
Kontrola výkonu.....	174
Konfigurace uživatele	174
Vytvoření zástupce na ploše pro nové ID	175
Vytvoření nové identity (Config).....	175
Informace o stanici	175

Potvrzování	178
Databáze	179
Externí služby	179
Uživatelské preference	179
Rychlé zobrazení diplomů	180
Preference pro udělování diplomů	180
Konfigurace softwaru	182
Cluster	182
Poskytovatelé informací	182
Nastavení mapy	183
Změna barev mapy KML.....	184
Záloha	184
Povolit předpověď šíření VOACAP	185
Automatické spuštění	186
Konfigurace chatu	186
Konfigurace hardwaru	187
Zvuková zařízení a hlasová klávesnice	187
Rozhraní CAT	187
Rozhraní CW Keyer	189
Integrace softwaru	189
Připojení.....	189
Rotátor antény.....	190
Funkce ADIF	191
Aplikace.....	192
Integrace s externími programy	193
Automatické přihlašování do Log4OM verze 1	193
Anténní rotátor a StepIR	194
Řízení zesilovačů a tunerů pomocí protokolu UDP	195
Automatické spuštění externích programů	196
Parametry	196
Vlajky	197
Konfigurace Log4OM se Slice Master a Flexradio SmartSDR.....	197
Proč používat aplikaci Slice Master	197
Instalace aplikace Slice Master 6000 pro CAT	197
Konfigurace Slice Master pro sledování TX	198
Konfigurace služby Log4OM pro použití nástroje Slice Master pro CAT	198
Konfigurace Log4OM pro použití klíčovače Flex SmartCAT	199
Konfigurace CAT pro programy Digi	199

Zobrazení míst deníku Log4OM v panadaptéru Flex.....	199
Nepoužívejte současně Slice Master a OmniRig	200
Integrace programu MRP40 CW	200
Integrace programů JT.....	202
Úvod	202
JT8CALL 42935132 Log4OM	205
Přímé připojení k WSJT-X, WSJT-Z a MSHV	205
Připojení k JTDX/WSJT přes ADIF	208
Nastavení JTAAlert nebo Gridtracker	209
Log4OM	209
WSJT-X/WSJT-Z	210
JTDX	210
Nastavení JTAAlert	211
Webová integrace	212
Integrace soutěžního loggeru N1MM.....	212
Integrace FLDigi	213
Možnosti připojení UDP.....	216
Integrace sad Win4K3, Win4Icom a Win4Yaesu.....	217
Koncept.....	217
ANAN-7000DLE SDR (PowerSDR™ OpenHPSDR mRX PS)	220
Instalace MySQL-8.0.20 s Log4OM verze 2.....	223
Nouzové situace	231
Obnovení systému Log4OM po havárii nebo selhání.....	231
Pokud nebyla nastavena žádná záloha	232
Obnovení konfigurace.....	232
Obnovení databáze v případě poškození.....	232
Přenos nastavení Log4OM do jiného počítače.....	232
Jak vytvořit žádost o podporu	233
Výkon – samoobslužná péče – kontroly spojení.....	234
Výkon	234
Informace o péči o stav programu	235
Dodatek 1	236
Rozhraní UDP Log4OM pro vzdálené ovládání – přehled	236
Příchozí zprávy	236
ALIVE	236
GetRadioStatus	236
SetTxFrequency	237
SetRxFrequency	237

SetMode	237
SetCallsign.....	238
ClearUI	238
WorkedBefore	238
Nevyžádané zprávy	239
Zpráva RADIO STATUS.....	239
Závěr	239

Vítejte v aplikaci Log4OM V2

Tato nejnovější verze programu Log4OM, Log4OM V2, je vylepšena o další funkce, které požadovali uživatelé Log4OM V1, OM i YL, a o zjednodušení uživatelského rozhraní.

Log4OM V2 je bezplatný software vyvinutý Daniele Pistollatem IW3HMH pro kompletní správu staničního deníku. Aplikace je vytvořena v jazyce C # a je zkompilována pro operační systém Windows 7 a vyšší.

Program bude fungovat pouze na počítačích s Linuxem pomocí emulátoru Windows "Wine" nebo na počítačích s Mac OS X pomocí emulačního softwaru "Parallels" nebo pomocí "Boot Camp" Tým Log4OM V2 neposkytuje podporu programu při jeho spuštění na počítačích s Linuxem nebo Macem, je určen pro použití s Windows 8/10/11.

Log4OM V2 je navržen tak, aby byl snadno pochopitelný a zároveň se dal snadno přizpůsobit individuálním požadavkům. QSO jsou osobní, a proto nebyla stanovena žádná omezení, která by bránila uživateli v přístupu k údajům o QSO (včetně přímého přístupu k jakémukoli použitému databázovému zdroji).

Každá sada, seznam nebo data v programu jsou uloženy v textových souborech, JSON nebo XML, které může uživatel upravovat.

Tento přístup umožňuje uživateli upravovat seznam diplomů, závodů, provozních režimů, pásem, plánů pásem, pohledů na QSO a všech dalších dostupných parametrů a informací. Tyto informace jsou volně přístupné a použitelné jinými programy a uživatel je může v případě potřeby samostatně aktualizovat. Databáze používaná pro ukládání QSO je SQLite, která je open source a pro čtení a zápis dat do databáze jsou k dispozici bezplatné nástroje z internetu.

Pokročilejší uživatelé mohou chtít využít podporu MySQL, která je součástí programu a která umožňuje vést síťový deník pro více stanic v rámci závodů a DX expedic.

Software je volně ke stažení na [adrese https://www.log4om.com](https://www.log4om.com) a jeho použití je zdarma a je k dispozici pro jakékoli soukromé účely, komerční uživatelé by měli kontaktovat autora.

Log4OM V2 se neustále vyvíjí a pravidelně jsou vydávány nové verze s novými funkcemi. Autor se snaží zachovat kompatibilitu s předchozími verzemi databáze. Před provedením jakékoli aktualizace je však důležité **provést zálohu** dat, protože vydavatel nenese žádnou odpovědnost za ztracená data.

Aktualizace z předchozí verze Log4OM verze 2

Jedná se o jednoduché spuštění instalačního programu .exe, který přepíše aktuální instalaci, databáze a konfigurace zůstanou zachovány, ale je rozumné, abyste si **vytvořili zálohu** před aktualizací.

Přestože se autor snaží předcházet problémům a chybám, je nutné, aby uživatel pravidelně zálohoval data, a to buď ručně, nebo pomocí speciálních funkcí programu. Log4OM ve výchozím nastavení vytváří zálohu ADIF při každém vypnutí programu a uchovává historii posledních záloh a měsíčních uložení.

Migrace z verze 1 deníku Log4OM

Log4OM verze 2 nemůže používat databázi SQLITE vytvořenou/využívanou Log4OM verze 1, neboť má zcela jinou strukturu.

Uživatelé Log4OM verze 1 by měli exportovat soubor ADIF ve formátu ADIF 3 a poté jej importovat do nové verze 2 Log4OM po vytvoření databáze nebo použít zálohu Log4OM v.1 jako zdroj ADIF.

Konfiguraci a nastavení verze 1 nelze přenést do verze 2, takže je nutné, aby uživatelé při první instalaci softwaru vyplnili příslušné konfigurační nabídky ve verzi 2.




Funkce programu

- Přesné vyhledávání spojení z více externích zdrojů QRZ, HamQTH, QRZCQ, HamCall a interního Clublogu agregované s automatickým návratem k sekundárnímu zdroji, pokud primární neobsahuje žádná data.
- Sledování a zobrazování diplomů plně konfigurovatelné uživatelem.
- Mapování pásem clusterových bodů s více prohlížeči pásem, které uživatel individuálně filtruje podle režimu a pásma.
- Zobrazení online QSL grafiky pro volací značky a velké rolovatelné mapy stanovišť
- Dynamická podpora UDP pro příchozí a odchozí zprávy přes více portů a služeb
- Snadné používání pomocí myši nebo klávesnice
- Vylepšená podpora pro samostatné soutěže s integrovaným CAT displejem.
- CW keyer s podporou jednotek Winkeyer a protokolu EESDR TCI s integrovaným displejem CAT.
- Podpora SunSDR od společnosti Expert Electronics pomocí rozhraní TCI pro všechny požadované funkce, jako je CAT a ovládání klíčovace.
- K dispozici je plná správa potvrzení dat QSO s různými způsoby doručení nejvhodnějšího typu potvrzení, včetně sloučení dat potvrzení QSO z QRZ, LOTW a EQSL.
- Plná podpora SOTA a IOTA
- Podpora složitých dotazů při vyhledávání pro uživatele bez znalostí jazyka SQL.
- Integrace s online deníky pro LOTW, eQSL, QRZ.com, HamCall, Clublog, HamQTH, HRDlog.net atd.
- Integrace s programy N1MM, PSTRotator, QARTest, WSJT-X, JTAlert, Gridtracker, EESDR 3.0, FLDigi atd.,
- Inteligentní cluster agreguje informace z více clusterových serverů a HRDLog Super cluster s kvalitním zobrazením.
- Inteligentní filtrování clusterů zajišťuje automatické shromažďování podkladů pro diplomy.
- Server clusteru Log4OM pro distribuci spotů ostatním programům.
- Mapa pásem prohlížeče vícenásobných clusterů podle pásma a režimu
- Analýza šíření pomocí VOACAP spojená s vyhledáváním volacích značek a clusterem, která předpovídá pravděpodobnost spojení
- Místní povětrnostní podmínky pomocí METAR/TAF
- Ovládání rádia prostřednictvím TCI, Omnirig nebo Hamlib
- Prezentace gray line v reálném čase s dlouhými a krátkými trasami a záhlavími.
- Vyhledávání a filtrování dat je nejpokročilejší ze všech softwarů pro vedení deníků.
- Zabezpečení uživatelských informací a dat pomocí více možností zálohování a umístění.
- Příchozí, odchozí a proxy zařízení UDP
- Uživatelsky nakonfigurované rozložení tabulek clusterů a deníků.
- Nahrávání dat na vlastní webové stránky uživatele.
- Hlasové klíčování


Podporu pro Log4OM V2 poskytuje autor zdarma na adrese <https://www.Log4OM.com>

Začínáme

Použité konvence


	Označuje informaci, kterou byste si neměli nechat ujít
	Označuje něco, co si MUSÍTE přečíst
	Označuje něco, co si můžete přečíst, abyste získali více informací o logice Log4OM

Pro správnou funkci softwaru je nezbytné, aby byla vyplněna část "Počáteční spuštění" v části Konfigurace programu.

	Log4OM verze 1 a verze 2 mohou být spuštěny současně, protože používají různé instalační cesty a před instalací verze 2 NENÍ nutné odinstalovat verzi 1
---	---

Instalace

- Stáhněte si software z <http://www.log4om.com>
- Rozbalte (Unpack) komprimovaný soubor ke stažení do vhodného umístění
- Spusťte instalační soubor exe


	Verzi 2 není nutné spouštět jako správce, pokud není Omnirig nebo jiné přidružené programy (např. WSJT, JTALERT) povýšeny pro vícevláknové zpracování a v takovém případě by Omnirig a všechny programy, které s ním pracují, měly být rovněž povýšeny (Spustit jako správce).
---	---

Nastavení programů na "Spustit jako správce"


Pokud si uživatelé přejí synchronizovat ovládání CAT s více programy, je nutné používat Omnirig a nastavit Omnirig a všechny programy sdílející vícevláknové ovládání Omnirig CAT tak, aby byly spuštěny jako správce, a to následujícím způsobem:

- Najděte aplikaci L4ONG exe v C:\Program Files (x86)\IW3HMH\Log4OM NextGen
- Najděte soubor L4ONG.exe, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a vyberte možnost "Vlastnosti".
- Na kartě Kompatibilita klikněte na spodní tlačítko s nápisem "Změnit nastavení pro všechny uživatele"
- Zaškrtněte políčko "Spustit jako správce".
- Klikněte na tlačítko "Použít" a poté na tlačítko "OK"

Výše uvedený postup zopakujte pro Omnirig a všechny ostatní programy sdílející Omnirig.



Ujistěte se, že je zaškrtnuto spodní políčko označené modrou šipkou "Spustit tento program jako správce".



Kliknutím na tlačítko "Použít" a poté na tlačítko OK toto okno zavřete. Ve zbývajícím okně klikněte na tlačítko OK a vraťte se na pracovní plochu. Restartujte Log4OM, Communicator se spustí a bude minimalizován jako na prvním obrázku.

Počáteční nastavení

Po instalaci programu dvakrát klikněte na zástupce na horní straně stolu. Při prvním spuštění se uživateli zobrazí následující okno, všechny informace jsou na levé straně **MUSÍ BÝT** aby mohl Log4OM V2 vybrat správné plány pásem, mapy, režimy atd.

Minimální informace:

- Volání stanice – jedná se o aktuálně používanou volací značku, např. G4POP, G4POP/P nebo GW4POP/M
- Země stanice – země, ve které se nachází volání stanice (ve výše uvedených příkladech Anglie nebo Wales) Zóny ITU a CQ jsou automaticky nastaveny po zadání země, ale v případě mimořádně velkých kontinentů, jako je Austrálie nebo USA, které pokrývají mnoho různých zón, zkontrolujte, zda je zvolená zóna správná.
- Grid Locator – šestimístný lokátor Maidenhead platný pro aktuální "Station Call"
- Volací značky operátorů – nemusí se jednat o volací značku stanice, protože volací značka stanice je zvláštní případ nebo klubová volací značka s mnoha různými operátory používajícími zařízení.
- Volací značka majitele – osoby, která vlastní stanici.

Osobní údaje na pravé straně obrazovky se používají při práci s programem CW Keyer nebo jinými zařízeními, která používají makra obsahující údaje uživatele.

The screenshot shows the 'Configuration' window of Log4OM V2. On the left is a tree view with categories like Program Settings, User Configuration, Software Configuration, Hardware Configuration, and Software Integration. The 'Station information' section is active, displaying fields for Station Callsign (G4POP), IARU Region (1), Station Country (England), ITU (27), CQ (14), and Station Gridsquare (JO01jp). A map of England shows the location near Burnham-on-Crouch. Below the map are fields for Operator Callsign and Owner Callsign, both set to G4POP. On the right, personal information fields include My Name (Terry Genes), My street (62 Marconi Avenue), My City (Burnham on Crouch), My Postcode (CM0 8EY), My State (Essex), My County (Essex), My Sig (FISTS), and My Sig Info (1234). At the bottom, there are fields for My contact Clubs & Assoc's.

Vytvoření databáze deníku



Uložení nebo import QSO NENÍ možný, pokud uživatel nejprve nevytvoří databázi, do které se informace uloží.


Uživatel může mít libovolný počet databází (deníků), např. hlavní volací značku, volací značku soutěže nebo volací značku speciální akce atd.

Nicméně díky výkonným vyhledávacím a filtrovacím nástrojům v Log4OM V2 lze použít jediný deník za předpokladu, že QSO mají zaznamenána správná spojení stanic a operátorů. Pak je možné identifikovat všechna QSO s použitím specifických volacích značek uživatelů (stanice nebo volání operátora) a analyzovat výsledky pro tuto sadu QSO. **Statistiky se počítají pro celou databázi, nikoli podle stanice/volacího znaku.**

Standardní databází je SQLite, ale v případě značně velkých databází lze pro provoz více stanic použít databázi MySQL.

Jak vytvořit databázi SQLite


- Přejděte do sekce "Nastavení/Konfigurace programu/Databáze"
- Vyberte typ databáze (pro běžné uživatele je nejlepší SQLite)
- Klikněte na tlačítko Nový
- Vyberte místo pro uložení databáze (vhodnou volbou je cloudové úložiště)
- Dejte databázi smysluplný název souboru
- V okně průzkumníka souborů klikněte na tlačítko "Uložit".
- V okně "Konfigurace programu" klikněte na tlačítko "Uložit a ukončit"



Změna databáze

Log4OM umožňuje vytvořit neomezený počet databází, změna mezi databázemi nevyžaduje restart programu.

- Soubor/Otevřít novou databází
- Na kartě "Databáze" klikněte na tlačítko "Otevřít"




- Vyberte požadovanou databázi a klikněte na tlačítko "Otevřít"
- Klikněte na tlačítko "OK" ve vyskakovacím okně testu připojení
- Klikněte na tlačítko "Uložit a použít"

Používání databází MySQL

Databáze MySQL jsou vyžadovány pouze pro soutěže nebo polní dny, kdy více stanic/operátorů ukládá QSO do centrální databáze současně, nebo pro gigantické databáze s více než 150 000 QSO

- Vytvoření databáze MySQL pomocí nástrojů MySQL poskytovaných databázovým softwarem MySQL
- Připojte se k ní tak, že přejdete na záložku Nastavení log4OM/Konfigurace programu/Databáze a v horní rozbalovací nabídce "Databáze" vyberete MySQL.



- Vyplňte pole vlevo informacemi z dříve vytvořené databáze MySQL.
- Zkontrolujte připojení pomocí levého dolního tlačítka
- Vyplňte bezpečnostní pole vpravo
- Klikněte na tlačítko Vytvořit databázi.

Cloudové úložiště databází

Umístění databáze v jednom z mnoha poskytovatelů cloudových úložišť je velmi bezpečný způsob ochrany databáze, protože ji lze vždy obnovit buď přímo z cloudu, nebo z jakéhokoli počítače připojeného k tomuto cloudovému úložišti.

Umožňuje také použití více míst pro přihlašování, např. doma na místním počítači, v přenosném počítači s tabletem nebo dokonce v telefonu se systémem Windows. (Velmi užitečné pro operátory SOTA a WWFF.)



Pokud je deník aktualizován současně z více počítačů, dojde k neočekávaným výsledkům a ztrátě dat. Při práci se sdíleným databázovým souborem (SQLite) umístěným v cloudu (google drive, dropbox, ...) používejte vždy pouze jednu instanci LOG4OM V2.

Typická situace:

Uživatel má následující nastavení:

1. Hlavní počítač v chatě.
2. Notebook v domě slouží k aktualizaci stavu odeslaných a přijatých QSL.
3. Notebook používaný při práci s přenosným počítačem nebo na jiném místě.


Všechny počítače musí mít nainstalovaný LOG4OM V2 a cloudové úložiště, jako je Dropbox, a používat stejný soubor umístěný ve složce Dropbox, např. C:\...\Dropbox\Log4OM Protokoly\Mylog.sqlite

V provozu:

- Uživatel pracuje ze své chaty a deník Dropboxu se aktualizuje a synchronizuje s ostatními dvěma počítači podle toho, jak přibývají QSO.
- Později uživatel pracuje z jiného QTH nebo přenosného počítače pomocí notebooku a deník Dropboxu se aktualizuje a synchronizuje s ostatními dvěma počítači tak, jak přibývají QSO.
- Následující den uživatel pomocí notebooku aktualizuje stav Log4OM pro 100 QSL karet, které přišly z byra, a také 24 karet, které byly odeslány – Dropbox se synchronizuje s ostatními dvěma počítači.

Výsledek:

- Všechny počítače mají nejnovější QSO a také nejnovější stav QSL.
- Pokud se k zálohování do Dropboxu použije automatické zálohování, které je součástí Log4OM V2, má uživatel k dispozici kopii svého protokolu a zálohu na všech počítačích, které má připojené k Dropboxu.



Pokud uživatel potřebuje používat všechny tři počítače současně, jako v případě soutěže se třemi různými stanicemi, které se přihlašují do centrálního deníku, je nutné použít databázi MySQL nebo MÍSTNÍ soubor SQLite, ke kterému není přístup přes cloudové úložiště (sdílené v místní síti)

Import ADIF

Po vytvoření databáze lze do Log4OM V2 importovat soubor ADIF vyexportovaný z jakéhokoli jiného programu pro

vedení deníku.

- Klikněte na nabídku "Soubor/Import ADIF"
- Klikněte na tlačítko "Načíst"

- Přejděte do umístění souboru ADIF, který chcete importovat
- Vyberte soubor ADIF a klikněte na tlačítko "Otevřít"
- Výběrem možnosti v rozbalovacím menu "Použít opravy kontroly kvality" opravte případné chyby DXCC v souboru.
- Práh pro duplicity umožňuje uživateli nastavit rezervu pro porovnání času QSO +/- nn sekund až do 60 sekund, aby se zabránilo duplicitám v důsledku časových chyb. Tato funkce se používá při importu QSO z jiných zdrojů, které nemají časové rozlišení na sekundy (např. QRZ.COM exporty) a je nutná pro sloučení QRZ logu s deníkem Log4OM.
- Zvolte požadovanou rozsah kontroly diplomů
- Zaškrtněte políčko "Drop current database on load ADIF", pokud je požadováno nahrazení stávajících QSO
- Klikněte na tlačítko "Importovat" a vyčkejte na oznámení o dokončení importu.



Všimněte si, že všechna data budou ztracena a nahrazena příchozím souborem ADIF!
ponecháním tohoto políčka nezaškrtnutého dojde ke sloučení importovaných dat s existujícími daty.
POZNÁMKA: QSO se během importu ADIF nenahrávají do online deníků, jako je QRZ, Hamlog atd.

Veškeré změny provedené v příchozích datech se zobrazí v seznamu a kopii souboru deníku obsahující podrobnosti o změnách lze uložit pro budoucí použití kliknutím na tlačítko "**Uložit deník**" v dolní části okna importu.

Nepovolené přípony

Podivné sufíxy mohou způsobit některé chyby při importu a způsobit použití nesprávného čísla DXCC a názvu země. To je mimo kontrolu Log4OM nebo jeho autora a je to praxe, která by neměla být podporována.

Příklady:

- Stanice, která nesprávně použije příponu /LH a chce označit "Light House", bude interpretována jako norská stanice a jako taková zaznamenána!
- Stanice, která nesprávně použije příponu /PM v úmyslu označit "pěší mobil", bude interpretována jako indonéská stanice a jako taková zaznamenána!

/MM (Maritime Mobile) a /AM (Aeronautical Mobile) budou uloženy bez názvu země nebo DXCC, protože lokality jsou mimo jakýkoli subjekt.

/P (Portable), /A (alternativní umístění v některých zemích), /QRP, /QRPP a /M (Mobile) nebudou mít na import žádný vliv a země bude správně identifikována podle normálního prefixu volacího znaku.

Kontrola spojení zahrnuje také kontrolu platných provozních dat speciálních spojení a DX expedicí, aby byla zajištěna další přesnost.

Více konfigurací (identit)

V některých případech může být vyžadována více než jedna konfigurace (ID/Nastavení), například pokud uživatel potřebuje provozovat klubovou stanici a svou domácí stanici nebo pokud je v domácnosti více operátorů a každý z nich potřebuje samostatné nastavení pro své volací značky, deníky, potvrzení atd. na jednom počítači.

Log4OM umožňuje používat neomezený počet samostatných konfigurací na jednom počítači.


Na kartě Nastavení/Konfigurace programu/Konfigurace uživatele lze tyto samostatné identity (Konfigurace) vytvořit buď pomocí:

1. Vytvoření zcela nové identity kliknutím na tlačítko + "Add new config".
2. Klonováním existující konfigurace kliknutím na tlačítko "Klonovat aktuální konfiguraci" na ikoně "Složky", což ušetří čas, pokud je nová konfigurace podobná původní, třeba jen spojení /P s jiným stanovištěm.

Vytvoření zástupce na ploše pro nové ID

Pro každou aktuální konfiguraci lze také vytvořit zástupce na ploše kliknutím na ikonu "Řetěz" "Vytvořit odkaz na ploše"

Konfigurace se odstraňují tak, že nejprve vyberete konfiguraci, která má být odstraněna, z rozevřacího seznamu a poté kliknete na ikonu "Koš"




Vytvoření nové identity (Config)

- Otevřete kartu Nastavení/Konfigurace programu/Uživatelské konfigurace
- Klikněte na ikonu Nový nebo klonování, jak je uvedeno výše
- Přidejte název ID do pole Popis
- Pokud se vytváří nové ID, vyplňte různé informace pro novou konfiguraci nebo pokud klonujete stávající konfiguraci, proveďte všechny změny, které jsou pro novou konfiguraci nutné.
- Kliknutím na ikonu zástupce na ploše "Řetězec" vytvořte nového zástupce na ploše.
- Kliknutím na zelené zaškrtnutí je konfigurace aktivní.
- Klikněte na tlačítko "Uložit a použít".

Řízení rádia CAT

Chcete-li vybrat rozhraní CAT, klikněte na "Settings/Program configuration" a poté vyberte "CAT Interface".



- Vyberte požadované rozhraní (Omnirig, Hamlib nebo TCI)
- Zaškrtněte políčko "Automatické spuštění CAT"
- Klikněte na "Uložit a použít"

Různé další možnosti jsou k dispozici pro odchylky v nastavení různých rádií.




Pokud nebyl Omnirig nainstalován během instalační sekvence Log4OM a je vybrán Omnirig, musí si uživatel stáhnout a nainstalovat Omnirig ze stránky <http://dxatlas.com/OmniRig/> - Poté znovu spustit Log4OM V2.

Připojení CAT


Klikněte na "Připojit/CAT/Zobrazit rozhraní CAT"

V závislosti na výběru provedeném v konfiguraci programu se zobrazí buď okno rozhraní Hamlib, nebo rozhraní Omnirig, jak je uvedeno níže.

Rozhraní Hamlib



Rozhraní OmniRig



Vyberte příslušné rádio, nastavte COM port a přenosovou rychlost tak, aby odpovídaly parametrům rádia a dalším parametrům používaného zařízení, potom klikněte na tlačítko Open/OK.

Rozhraní TCI


Log4OM poskytuje bezkonkurenční podporu pro řadu radiostanic SunSDR pomocí protokolu TCI, který poskytuje software EESDR společnosti Expert Electronics:

Řízení TCI CAT

Protokol TCI zajišťuje obousměrnou integraci informací o pásmu, frekvenci a režimu pro oba VFO na každém přijímači s Log4OM.

Log4OM automaticky přepne řízení na přijímač, který je zaměřen, a získá údaje o pásmu, frekvenci a režimu.

Toto rozhraní CAT je určeno speciálně pro rádia Expert SunSDR, zobrazené porty jsou pouze ilustrační a mohou se v jednotlivých instalacích lišit.



TCI PTT

PTT lze aktivovat z klávesnice prostřednictvím rozhraní Log4OM/TCI.

TCI CW

CW pomocí rozhraní pro ovládání CW klíčovače, které je součástí Log4OM pro aktuálně používaný přijímač EESDR, čímž je zajištěno automatické online vyhledávání spojení, uživatelsky definovaná makra, různé ovládání klíčovače včetně rychlosti a logování QSO, to vše z jediného uživatelského rozhraní.

Spoty clusteru TCI EESDR

Clusterové informace z clusteru Log4OM se automaticky zobrazují ve spektru EESDR.


Kliknutím levým tlačítkem myši na zobrazený bod spektra se automaticky nastaví frekvence a mód a zároveň se značka zadá do rozhraní Log4OM QSO pro online vyhledávání a logování.

Kliknutím pravým tlačítkem myši na zobrazený bod spektra se značka automaticky zadá do rozhraní Log4OM QSO pro online vyhledávání.



Dvojitým kliknutím na spot v clustrech nebo pásmových mapách Log4OM se pásmo, frekvence a režim SunSDR okamžitě synchronizují s pásmem, frekvencí a režimem daného bodu.

Po připojení by se měl rozsvítit zelený indikátor CAT v dolní části okna Log4OM V2 a v horní části se zobrazí frekvence.



Obrazovka CAT


Výběrem obrazovky CAT z nabídky "Connect/CAT" se zobrazí velké plovoucí okno ovládání CAT, které poskytuje následující funkce:

- Frekvenci změníte posouváním číslic na digitálním displeji pomocí rolovacího kolečka myši nebo kliknutím levým tlačítkem myši pro zvýšení frekvence nebo kliknutím pravým tlačítkem myši pro snížení frekvence.
- Tlačítka přepínají pásma a režimy
- Pokud používáte Omnirig, přepínáte mezi rádii 1 a 2 výběrem vpravo nahoře.
- Nastavíte posunutí VFO kliknutím na ikonu ozubeného kolečka v pravém horním rohu okna




SO2R a duální rádia

Při použití systému Omnirig je možné přepínat mezi dvěma různými rádii pomocí volby Rig 1 a Rig 2 na panelu nástrojů, jak je znázorněno níže. Základní provoz SO2R je tedy možný pomocí dvou rozhraní.



PTT a ladění

Na kartě Settings/Program Configuration/CAT Interface lze vybrat, které klávesy klávesnice spustí PTT a Tune.



- Zaškrtněte políčko "Povolit klávesu PTT"
- Vyberte požadovanou klávesu klávesnice
- Klikněte na ikonu "Uložit a použít"

Jedná se o stisknutí a podržení, nikoli o zapnutí/vypnutí – po uvolnění tlačítka na klávesnici se PTT nebo ladění ukončí.

Ovládání Icom IC7300 CAT pro více programů DATA

IC7300 a podobné radiostanice, které mají dvě oddělitelné přípojky CAT, poskytují snadný a jedinečný způsob připojení více softwarových datových balíčků.

1. Po instalaci ovladačů portu USB společnosti Icom do počítače
2. Připojte kabel USB k zadní přípojce na IC7300 a k portu USB na počítači
3. Připojte kabel USB CI-V do zásuvky "REMOTE" na zadní straně IC-7300 a do jiného portu USB na počítači.
4. Zapište si čísla portů těchto dvou připojení, jak jsou zobrazena ve správci zařízení počítače

Nastavení zařízení IC7300

V nabídce Menu/Nastavení/Konektory/CI-V nastavte následující položky:

CI-V Přenosová rychlost = 19200
 CI-V Tranceive = OFF
 CI-V USB Port = Odpojit od (Vzdálený)
 CI-V USB Baud Rate = 19200
 Všechna ostatní nastavení jsou stejná jako výchozí

Nastavení služby Log4OM

Stáhněte si a nainstalujte Omnirig.

V Nastavení/Konfigurace programu/Rozhraní CAT

Ovládání CAT = Omnirig
 Zaškrtněte políčko = Automatické spuštění CAT
 Zaškrtněte políčko = Invertovat stranu SSB (CW)
 Zaškrtněte políčko = v případě potřeby přepnout do digitálního režimu
 Výchozí = Vyberte FT8 ze seznamu
 Klikněte na tlačítko "ULOŽIT A POUŽÍT"

V nabídce Omnirig

1. Vyberte rádio z rozevíracího seznamu (IC7300 DATA)
2. Vyberte číslo portu COM pro připojení USB – USB k rádiu a nastavte přenosovou rychlost na 19200
3. Klikněte na tlačítko OK (změny frekvence a režimu na rádiu se projeví v aplikaci Log4OM)

Nastavení řízení WSJT CAT

V okně WSJT Soubor/Nastavení/Rádio:

Zvolte OMNIRIG Rig?? V nabídce Rig
Nastavení metody PTT na CAT
Nastavení režimu na DATA/PKT
Nastavení funkce Split Operation na FAKE IT
Klikněte na tlačítko OK

Nastavení řízení FLDIGI CAT

V okně FLDigi Configure/Configure Dialog/Rig Control/Hamlib:

V nabídce soupravy vyberte Icom IC7300 (Stabilní)
Zaškrtněte políčko "USE HAMLIB"
V nabídce "DEVICE" vyberte číslo portu USB CI-V – Remote com
Nastavte "BAUD RATE" na 19200
Klikněte na "INICIALIZOVAT"
Klikněte na tlačítko "ULOŽIT"
Klikněte na tlačítko "Zavřít"
V nabídce Configure klikněte na Save Config


Změna kmítu a módu na rádiu se projeví v programech Log4OM, WSJT a FLDigi a změny kmítu a módu v těchto programech se projeví i na rádiu.

Všechny ostatní pokyny k nastavení WSJT/Log4OM/FLDigi pro protokolování jsou podrobně popsány v jiné části uživatelské příručky.


Hlavní ikony a ovládací prvky uživatelského rozhraní

V porovnání s verzí 1 se používá jiný vzhled a rozložení ikon a symbolů, jejichž použití je vysvětleno zde.





LOG4OM 2 v2.13.0.7 [Profile: G4POP V2 Portable]




Ovládání rotátoru při připojení pomocí PSTRotator pro azimut, elevaci, parkování a uzamčení je k dispozici pomocí ovládacích prvků na obrázku výše.

Uložit QSO lze také pomocí klávesy RETURN během zadávání dat QSO.
Vymazání dat QSO lze dosáhnout také pomocí klávesy Esc na klávesnici.

	Zrušit/vymazat		OK		Přidat/uložit
	Zavřít		Barva pozadí		Barva popředí (písma)
	Připojeno		Nahrát		Stáhnout
	Nahrávání dat		Odstranění dat		Přidání dat
	Stáhnout data		Odstranit		Primární volba / Soutěž režim
	Uložit		Nastavení		CW Keyer
	Otevřený klástr		Spuštění clusteru		Obnovit
	Vybrat/zrušit výběr		Filtry		Mapa pásma
	Super Cluster		Start		Zastavení rotátoru
	Zaparkování antény nebo uzamčení pole		Odeslat spot		Vyhledávání na webu
	Odpojení		Odstranit		Klonování

Správa rozložení

Rozložení, nadpisy a pořadí sloupců většiny mřížek lze přizpůsobit požadavkům uživatele.



Zobrazené záznamy


V pravém dolním rohu některých seznamů je zobrazena hodnota (výchozí 5000), která udává počet zobrazených záznamů **nikoli počet záznamů v databázi.**

Změna čísla na vyšší/níže hodnotu zobrazí v mřížce více/méně záznamů, nastavení hodnoty na nulu zobrazí všechny záznamy v databázi.



UPOZORNĚNÍ

Hodnota nastavená v pravém dolním rohu tabulek se po restartu softwaru vrátí na výchozí hodnotu nastavenou v Nastavení/Konfigurace programu/Nastavení programu.




Výchozí rozsah je 100–10000 a nelze nastavit hodnoty mimo tento rozsah

Rozložení sloupců a úprava nadpisů

Pořadí řádků, šířku, názvy a obsažené údaje může uživatel v Log4OM V2 upravovat ve všech tabulkách, např. cluster, nedávná QSO atd.

Úprava šířky sloupců

Vyberte svislý dělič mezi záhlavími sloupců a tažením myši rozšiřte nebo zužte šířku sloupců.




Změna pořadí sloupců


Chcete-li změnit polohu/pořadí sloupců, klikněte levým tlačítkem myši doprostřed názvu sloupce a podržte jej, poté jej podle potřeby přetáhněte doleva nebo doprava.

Přidávání a odebírání sloupců

Klikněte pravým tlačítkem myši do pole s názvem a vyberte možnost "Upravit rozložení tabulky"




Zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí políček vyberte požadované sloupce



Změna názvů sloupců


Pomalým dvojným kliknutím levým tlačítkem myši nebo stisknutím klávesy F2 na klávesnici na libovolný název v okně "Upravit rozložení tabulky" lze upravit název sloupce nebo obnovit výchozí rozložení.



Vymazání názvu sloupce pro obnovení jeho výchozí hodnoty

Barva a velikost textu


Výběr karty Vzhled v nabídce Upravit rozložení tabulky umožňuje výběr velikosti písma a změnu barvy buněk/textu.



Zobrazení odkazů a asociací

V tabulkách QSO je možné uvést dva odkazy na diplomy a dvě asociace, např. IOTA, SOTA atd.

Na kartě nastavení/konfigurace programu/uživatelské preference vyberte odkaz, který se má zobrazit v polích "Reference 1" a "Reference 2" - Klikněte na tlačítko uložit a použít.




Název obou referenčních polí lze změnit v dialogovém okně pro úpravu rozložení tabulky podle výše uvedených pokynů.



V tabulkách diplomů není možné měnit šířku sloupců, nadpisy atd

Vložení QSO

Log4OM automaticky vyhledá volací značku přidanou do vstupní oblasti QSO pomocí vybraných on-line služeb, databáze Clublog Call Exception (Clublog Call Exc), databáze QSL Manager, databáze LOTW a uživatelova deníku, aby zkontroloval, zda se stanicí již někdo pracoval, a zobrazí výsledky vyhledávání spolu se seznamem zdrojů dat nalezených pro dané volání.



Některé zdroje dat v seznamu jsou hypertextové odkazy, na které lze kliknout a otevřít tak pracovní okno nebo prohlížeč s podrobnostmi o volacím znaku.

Zde je příklad kliknutí na hypertextový odkaz ZPRACOVÁNO PŘED. (Okno Rozpracováno před lze otevřít také z nabídky "Zobrazit" nebo z karty Rozpracováno před (F10) v hlavním uživatelském rozhraní).

Qso Date	Callign	Band	Mode	Freq	Rst Sent	Rst Rcvd	Name	Comment	Country	QTH
10/01/2020 19:13:10	G10HWO	40m	FT8	7075.633			John Crawford-Baker		Northern Ireland	Islandmagee, Country Antrim
05/05/2018 07:02:19	G10HWO	60m	SSB	5379	57	57	John		Northern Ireland	Islandmagee, Country Antrim
02/04/2018 07:44:48	G10HWO	60m	SSB	5379	59	59	John		Northern Ireland	Islandmagee, Country Antrim
26/03/2018 17:33:33	G10HWO	60m	SSB	5379	59+10	59+05	John		Northern Ireland	Islandmagee, Country Antrim
24/10/2017 18:55:00	G10HWO	60m	FT8	5357.909	+10	+04	John		Northern Ireland	Islandmagee, Country Antrim
01/08/2017 07:03:16	G10HWO	60m	SSB	5403.5	59	59	John		Northern Ireland	Islandmagee, Country Antrim

Aplikace Log4OM stáhne celou databázi záznamů spojení a vyhledávání prefixů v systému Clublog. (Clublog Call Exc) Jedním z hlavních důvodů existence programu Club Log je zvýšení přesnosti záznamů a tato databáze ve spojení s dalšími údaji, které shromažďuje Log4OM, zajišťuje nejlepší přesnost spojení/prefixů, které je k dispozici v jakémkoli softwaru pro záznam.




Jedním kliknutím na ikonu šipky v levém horním rohu okna Rozpracováno dříve se nastaví možnost "Zůstat nad ostatními okny". Dvojím kliknutím na ikonu šipky se vrátí normální stav a okno Rozpracováno dříve se přepne zpět

Na pravé straně vstupního panelu se zobrazují pásma/režimy, se kterými se v dané zemi pracovalo, a stav potvrzení pro danou zemi/pásmo/režim a stav referenční sítě.

Zelená = země WB4 v daném pásmu/režimu

Modrá = zadaná volací značka (a tedy i země) byla zpracována v daném pásmu/režimu



To ukazuje horní část výše uvedeného grafu:

1. Země je potvrzena QSL, EQSL & LOTW (obdélníkové zelené boxy)
2. Země je potvrzena EQSL na pásmu (20 m) (obdélníkové zelené boxy)
3. Země NENÍ potvrzena QSL nebo LOTW na pásmu (20 m) (obdélníkové červené boxy)
4. Země je potvrzena pro režim (Telefon) všemi třemi způsoby potvrzení (zelená obdélníková pole)
5. Stanice (spojení) byla potvrzena na pásmu (20 m) & režim (FONE) EQSL (malé čtvercové zelené boxy vpravo)
6. Stanice (spojení) NEBYLA potvrzena na pásmu (20 m) nebo v režimu (FONE) pomocí QSL nebo LOTW (malé červené čtvercové rámečky vpravo)


To ukazuje spodní část výše uvedeného grafu:

1. Stanice (spojení) a tedy i země byla zpracována (modré čtverce) na pásmech 80, 40 a 20 m FONE a na pásmu 40 m datový režim
2. Se zemí se také pracovalo (zelené čtverce) na pásmech 160, 60, 17 m & 15 m, 6 m, 4, 2 m a 70 cm FONE, na pásmech 40 m a 30 m CW, na pásmech 80, 60 m, 30, 20, 17 m, 15 m, 10 m a 2 m v digitálním režimu

Vpravo je zobrazen obrázek, který je k dispozici ze zdroje vyhledávání (QRZ atd.)


Statistická matice (F1)

Maticové zobrazení na kartě Statistiky zobrazuje stav potvrzení podle typu potvrzení podle země, pásma a režimu, jak je znázorněno níže.





Zde uvedené statistiky jsou odvozeny z nastavení programu prostřednictvím nabídky CONFIRMATION:



V pravé krajní části vstupní oblasti se zobrazí případný obrázek, který je k dispozici na vyhledávacím místě.

Zadávání údajů o frekvenci, pásmu a režimu

Pokud je přes ovládání CAT připojeno rádio, údaje o frekvenci, pásmu a režimu se zadávají automaticky, bez připojeného rádia lze tyto údaje zadat ručně.

Při ručním zadávání QSO lze kmitočet, pásmo a režim uzamknout stisknutím ikony "Zámek" vpravo od každého pole.


Zadání data a času

Datum a čas jsou odvozeny z hodin počítače a jsou automaticky nastaveny na čas GMT/UTC/Z.

Datum a čas lze nastavit ručně, stejně jako při zadávání historických QSO, a lze je uzamknout pomocí ikon "Zámek" vpravo od polí.

Datum a čas zahájení QSO

Datum a čas zahájení může být buď datum a čas uložení QSO, nebo pokud je na kartě Nastavení/Konfigurace programu/Předvolby uživatele zaškrtnuto políčko "Nastavit čas zahájení QSO při opuštění pole volací značky", bude čas nastaven, jakmile kurzor opustí pole volací značky pomocí klávesy Tab nebo výběrem jiného pole kliknutím kurzoru myši (viz karta Výkon v nabídce konfigurace).



Tlačítko Pause/Break – Čas spuštění

Tuto funkci lze kdykoli použít k uzamčení data a času nebo k odemčení pro nahrávání času zahájení QSO

Informace (Info F2)

Tato záložka v oblasti zadávání QSO zobrazuje další informace o rozpracované/vyhledávané stanici

Stats (F1)	Info (F2)	Awards (F3)	My (F4)	Extended (F5)
County		Prefix	FY5	
State		Lat	5.14583	
QTH	74290 TALLOIRES-MONTMIN	Lon	-52.62500	
Address	678 Route De L'egalite 74290 Talloires-Montmin 74290			
QSL Msg				
QSL Via	NO MORE QSL VIA BURO FROM SEPTEMBER			


POZNÁMKA: QSL Msg (pole ADIF QSLMSG) je zpráva, kterou chce uživatel zahrnout do potvrzení pro eQSL atd.

Přidání odkazů na zvláštní diplomy

Pokud je nutné přidat odkaz na diplom, jako je IOTA, SOTA, WWFF atd., pak v sekci Award Refs. (F3) by měla být otevřena karta, vybrán diplom a odkaz přidán do pole seznamu.


Standardní diplomy jako DXCC, WPX, WAC, WAS, Marathon atd. se vypočítávají ze standardních polí, takže pro tyto diplomy není nutný žádný zásah uživatele.

Pokud je odkaz na diplom rozpoznán z pole pro komentáře ke clusteru, bude automaticky přidán do seznamu odkazů.




Změna informací o stanici uživatele

V záložce My Station (F4) je také možné před uložením QSO změnit informace o stanici uživatele, jako je anténa, použité rádio, úrovně výkonu.



Přepsání výchozí metody potvrzování QSO

Výběrem záložky QSL (F5) je možné zrušit výchozí nastavení potvrzování QSL vybrané v nabídce "Konfigurace programu/Potvrzení".




Uložení QSO

Po dokončení všech informací lze QSO uložit kliknutím na zelené tlačítko + (ADD) nebo pomocí klávesy Enter.

Alternativní vstupní okno

Výběrem položky "Data entry" v nabídce "View" (Zobrazení) je možné vybrat samostatné malé vstupní okno, které uživatelům s problémy se zobrazením umožní mít vstupní uživatelské rozhraní na jiném místě monitoru.


Hlavní okno lze poté minimalizovat (NEZAVÍRAT) a odnímatelné kompaktní zobrazení pro zadávání dat umístit na libovolné místo.



Odstranění QSO

QSO lze smazat z okna posledních QSO (F7) následujícími úkony:

1. Klikněte na ikonu visacího zámku "Odemknout" v pravém dolním rohu okna (po odemknutí ikona zčervená)



2. Vyberte QSO, které chcete odstranit, pomocí metody Shift/kliknutí nebo Ctrl/kliknutí ve Windows
3. Stiskněte tlačítko Del na klávesnici
4. Opětovným kliknutím na ikonu visacího zámku ji znovu zamknete, abyste zabránili náhodnému smazání (po zamknutí se ikona změní na žlutou)


Vymazání dat

Pokud se QSO nemá uložit, klikněte na tlačítko X (CLEAR) nebo stiskněte klávesu ESC na klávesnici.

Editor zdrojů

Editor zdrojů (Settings/Resources editor) umožňuje uživateli upravovat tabulky/seznamy, např. pásma, režimy, seznamy klubů atd.

1. Dvakrát klikněte na požadovaný zdroj programu
2. Upravit seznam
3. Klikněte na tlačítko "Uložit" v pravém dolním rohu diskety.
4. Restartování aplikace Log4OM



Klávesové zkratky

Klávesnici lze pro rychlé zadávání QSO použít takto:

Klávesa TAB – posouvá kurzor v hlavních polích pro zadávání QSO.

Klávesa Esc – vymazání údajů zadaných do vstupních polí QSO.

Klávesa Enter – přidání QSO.

Klávesa se zpětným lomítkem (\) - Stiskněte a podržte tlačítko PTT (PTT KEY je uživatelsky volitelné v nabídce Configuration CAT)

CTRL + PTT KEY – odeslání 440 Hz tónu na výchozí vysílací zvukovou kartu.

Lazy Log (deník pro líné)


Pro usnadnění rychlého zadávání QSO ze starých papírových deníků nebo ručně zaznamenaných událostí v terénu nabízí Log4OM speciální metodu zadávání QSO, při které jsou zachovány základní pevné údaje a je třeba rychle zadat pouze volací značku.

Pevné údaje jsou položky, které se nemění v mnoha položkách: datum, čas, moje tabulka, režim, pásmo, frekvence atd., měnící se údaje jsou volací značka, vyměňovaný soutěžní kód atd

- Otevřete Lazy Log z nabídky Nástroje/Lazy log
- Zadejte datum (D 20200222) čas (h 1933 nebo H 193345) a stiskněte klávesu enter/return na klávesnici
- Přidejte informace o režimu pásma (TX 20 m USB) a stiskněte klávesu enter/return na klávesnici
- Pokud je třeba zadat frekvenci (F 14120.123) stiskněte klávesu enter/return na klávesnici
- Atd. atd. atd.




- Po zadání základních údajů lze přidat volací značku další stanice a po stisknutí klávesy enter/return se QSO přidá do seznamu (viz níže)



- Datum, časové pásmo, režim, kmítocet a všechny údaje lze v případě potřeby změnit pro každé QSO.
- Chcete-li uložit seznam QSO do deníku, klikněte na ikonu pro uložení v pravém horním rohu okna (disketa) nebo klikněte na Ctrl + S.
- Chceteli položku vymazat, klikněte na Ctrl + R.

Po přidání QSO do deníku se provedou běžné aktualizací postupy online vyhledávání a kontroly referenčních údajů o diplomech, čímž se získá úplný záznam dat.



Pokud je zaškrtnuto políčko 'EXTERNAL LOOKUP' (č. 1), volací značka bude zkontrolována pomocí online zdrojů vybraných v konfiguraci programu a pole budou vyplněna těmito údaji při ukládání QSO do deníku.

Pokud je zaškrtnuto políčko 'SEND DATA TO EXTERNAL SOURCES' (č. 2), pak se QSO automaticky nahraje do externích deníků vybraných v konfiguraci programu, např. QRZ, LOTW, EQSL, Clublog – s určitými výjimkami atd.

Příkazy LazyLog Entry

Rodina	Příkaz	Poznámka	Použití
TX COMMAND	TX [BAND]	Nastavení aktuálního pásma TX. Tím se také sladí RX pásmo na stejnou hodnotu	tx 20m
	TX [MODE]	Nastavení aktuálního módu	tx USB
	TX [PÁSMO] [REŽIM]	Nastavení aktuálního pásma a módu	tx 20m USB
PŘÍKAZ FREQ	F {TX FREKVENCE}	V kHz. Pokud chybí, odstraní frekvenci TX. Pokud je nastavena, aktualizuje se také TX BAND, RX frekvence a RX na stejnou hodnotu.	f 14120.10
PŘÍKAZ RX COMMAND	RX [BAND]	Nastavení aktuálního pásma RX	rx 20m
PŘÍKAZ FREQ RX	FRX {RX FREKVENCE}	V kHz. Pokud chybí, odstraní frekvenci RX. Pokud je nastavena, je to také odpovídajícím způsobem aktualizuje pásmo RX BAND.	frx 7110
MOJE ZNAČKA	STATIONCALL [MŮJ VOLACÍ ZNAK]	Nastavení volacího znaku stanice	stationCall IW3HMH
MYREF	MYREF CLEAR	Vymaže odkazy na stanice	myref clear
	MYREF [AWARD] [REFERENCE]	Nastaví odkaz(y) na diplomy mé stanice. Je povoleno více následných odkazů.	myref IOTA EU-131
MŮJ ČTVEREC	STATIONGRID [MY GRIDSQUARE]	Nastavení lokátoru (čtverce) stanice	stationGrid JN65eo
DETAILY SPOJENÍ	JMÉNO {JMÉNO KONTAKTU}	Název operátora/stanice. Pokud je prázdné vymaže jméno pro aktuální QSO	name John Doe
	OKRES {COUNTY}	Okres stanice. Pokud je prázdné, vymaže se okres pro aktuální QSO	county MARICOPA
	STÁT {STATE}	State stanice. Toto pole se při ukládání kontroluje na platné podle identifikovaných/poskytnutých údajů seznamu DXCC. Je-li prázdné, vymaže stav pro aktuální QSO	state AZ
	COMMENT {TEXT}	Komentář k QSO	Comment je to skvělý chlap
Č. j.:	REF CLEAR	Vymazání kontaktních referencí	ref clear
	REF [DIPLOM] [ODKAZ]	Nastavte kontaktní odkaz(y) na diplom. Je povoleno více následných odkazů. Kontaktní odkazy jsou VYMAZÁNY po úspěšném uložení QSO	ref IOTA EU-131
RST	ODESLÁNO [RST ODESLÁNO]	Nastavení výchozí hodnoty RST SENT	SENT 599
	RCVD [RST RECEIVED]	Nastavení výchozí hodnoty RST RECEIVED	RCVD 599
SOUTĚŽ	SOUTĚŽ {SOUTĚŽNÍ KÓD}	Nastavte ID SOUTĚŽE. Pokud je pole prázdné, režim soutěže zakážete	contest ARRL - 10

DATUM/ČAS PŘÍKAZY	D {DATUM}	Nastavení data QSO (formát rrrrMMdd)	d 20200110
	H {ČAS}	Nastavení času QSO (HHmm nebo HHmmss). Pokud je čas <skutečný čas záznamu přidává se +1 den	h 1933 193321
	+{MINUTY} {"AUTO"}	K aktuálnímu datu/času přidává [MINUTY]. Parametr AUTO nastavuje automatické zvýšení při každém QSO, pokud není v řádku QSO COMMAND nastaveno jiné časování	+5 5 +2 AUTO
	-{MINUTY} {"AUTO"}	Odstraní položky [MINUTY] z aktuálního data/času. Parametr AUTO nastavuje automatické zvýšení při každém QSO, pokud není v řádku QSO COMMAND nastaveno jiné časování	-5 -6 AUTO
	+{SEKUNDY} {"AUTO"}	K aktuálnímu datu/času přičte [SEKUNDY]. Parametr AUTO nastavuje automatické zvýšení při každém QSO, pokud není v řádku QSO COMMAND nastaveno jiné časování	+S10 S10 S21 AUTO
	-{SEKUNDY} {"AUTO"}	Odstraní [SEKUNDY] z aktuálního data/času. Parametr AUTO nastavuje automatické zvýšení při každém QSO, pokud není v řádku QSO COMMAND nastaven jiný čas	S10 -S30 AUTO
QSO PŘÍKAZY	{DATE/TIME COMMAND} {CALLSIGN} #{GRIDSQUARE} {SENT [RST SENT]} {RCVD [RST RECEIVED]} {CS [CONTEST SENT]} {CR [CONTEST RECEIVED]}	Při ENTER systém uloží QSO do dočasného seznamu QSO Příkaz SENT lze nahradit příkazem > Příkaz RCVD lze nahradit příkazem <	G4POP F198E610 599 +5s IW3HLI #JN65ER SENT599 RCVD555 G4POP <599


[POVINNÝ PARAMETR] {NEPOVINNÝ PARAMETR}

Uložení záznamů – Ctrl + S

Vymazání záznamů – Ctrl + R

Řízení sítě

Přes nabídku "Utilities" je přístupné sofistikované ovládání sítě, které poskytuje jednoduchý způsob účasti nebo správy skupinových QSO (Nets)



Okno řízení sítě simuluje pohybovou tabuli řídicího letového provozu a umožňuje přetahovat členy, kteří se připojují k síti nebo ji opouštějí.

Čas, kdy se člen připojí k síti, je zaznamenán jako čas začátku QSO pro tohoto člena sítě. Tato doba začíná, když je volací značka neaktivního člena přetažena z podokna "NET USERS" do podokna "On Air". Stejně tak když člen opustí síť, jeho volací značka se přetáhne z panelu "On Air" do panelu "NET USERS". Tato akce zaznamená čas ukončení QSO s daným členem. Při přidávání QSO do deníku se provede vyhledání QRZ nebo HamQTH a aktualizují se chybějící údaje.

Přidání sítě

Síť lze přidávat nebo odstraňovat pomocí tlačítek uvedených na obrázku níže.


Chcete-li zobrazit existující síť, vyberte z názvů v rozevírací nabídce v poli "Otevřít síť" v horní části obrazovky. Vytvoření nové sítě:

1. Klikněte na tlačítko "Nová síť" a zadejte název do dialogového okna "Název sítě"




2. Kliknutím na ikonu zaškrtnutí přidáte novou síť nebo stisknete enter (akci přerušíte stisknutím klávesy Esc nebo kliknutím na červený křížek X)

Otevření sítě




Přidání nebo úprava člena sítě

1. Chcete-li přidat člena sítě, klikněte na zelený křížek
2. Chcete-li odstranit člena, klikněte na červené znaménko mínus (-)
3. Chcete-li upravit údaje člena, klikněte na ikonu pera



Dvojitým kliknutím na libovolný volací znak na obrazovce "On Air" otevřete obrazovku "Správa volacích znaků". Poté vložte požadované údaje a klikněte na zelené zaškrtnutí v horní části okna s označením "Add and save in NET config". Podrobnosti lze také přidat k volacím značkám "Neaktivních členů" (v seznamu vpravo na obrazovce). Chcete-li to provést, zvýrazněte volací značku a klikněte na ikonu pro úpravy (pero v kroužku napravo od tlačítka mínus/odstranit). Vložte nové podrobnosti a klikněte na zelené zaškrtnutí v horní části okna s označením "Přidat a uložit v konfiguraci NET".



Kliknutím na ikonu "HLEDAT" se vyhledá volací značka pomocí online zdrojů vybraných v konfiguraci programu, přičemž se automaticky vyplní různá pole.


Kliknutím na ikonu zeleného zaškrtnutí (Add & save v NET config) se aktualizovaný nebo nový kontakt uloží do databáze Net control pro budoucí použití.

Zprávy o signálech

Když se nový člen připojí k síti, zvýrazněte jeho volání v pravém okně "Net Users", změňte RST na pak dvakrát klikněte na jeho spojení nebo jej přetáhněte do levého okna "On Air".

Správce času Net Time

Některé klubové sítě potřebují sledovat dobu, po kterou člen sítě vysílá na pásmu. K tomuto účelu nabízí Log4OM "Správce času" kliknutím na záložku Správce času v okně "ON AIR".



Dvojitým kliknutím na volací značku ji přenesete do pole "Aktuální uživatel" a spustíte časovač, až osoba skončí, kliknutím na tlačítko "Zastavit" zastavíte hodiny a uložíte čas vedle volací značky uživatele v levém poli.

Uzavření sítě

Klikněte na tlačítko 'Close net', pokud volací značky některých členů sítě zůstanou v poli 'ON AIR', uživatel je vyzván, aby QSO uložil nebo ignoroval a zavřel.

Typy map

Mapa hlavního uživatelského rozhraní

V hlavním uživatelském rozhraní jsou dvě mapy:

Vlevo je šedá mapa v reálném čase, která také vykresluje azimutové čáry krátké a dlouhé dráhy, styl mapy lze změnit v nabídce Nastavení/Konfigurace programu/Mapa.

Vpravo je zobrazena mapa Google s polohou druhé stanice zadané do pole pro zadání volací značky a vychází z lokátoru nalezeného při vyhledávání volací značky nebo, pokud lokátor není nalezen, z přibližného středu země.




Na spodním okraji mapy Google ve velkém měřítku se zobrazuje lokátor, krátké a dlouhé trasy a vzdálenost.



Pravou mapu lze zvětšovat pomocí rolovacího kolečka myši a podržením pravého tlačítka myši lze měnit polohu mapy.


Mapu Google vpravo lze přiblížit až do zobrazení na úrovni ulice.



Výběr místní mapy


Uživatel může v nabídce Nastavení/Konfigurace programu/Nastavení programu vybrat Mapy Google, Bing nebo Street Maps, jak je uvedeno níže.


POZNÁMKA: Po kliknutí na tlačítko uložit a použít je nutné restartovat Log4OM, aby se změny projevíly.



Mapy QSO

Většina tabulek má na dolním panelu nástrojů ikonu QSO Map, po kliknutí na tuto ikonu se zobrazí mapa QSO se zobrazením čtverců (lokátorů), a pokud byly použity filtry, zobrazí se filtrované výsledky.





Awards status

Award DXCC DXCC Import data

Award view Award filters Statistics Maintenance Massive editor

Predefined config

MDDED

☒ Show worked only

☒ Show only valid references

☐ Sub group details

☒ Award view

☐ Detailed (mode) statistics

☐ Strict mode

Station

WORKED

CONFIRMED


VALIDATED

SUBMITTED


GRANTED

Reference	Reference	Reference	Country	160m	80m	40m	30m	20m	17m	15m	12m	10m	6m
1	VE - Canada	NA	Canada		V	V		V		W			
5	OH0 - Aland Is.	EU	Aland Island			W		C				W	
6	KL7 - Alaska	NA	Alaska			W							
7	ZA - Albania	EU	Albania		C			W		W			
14	EK - Armenia	AS	Armenia					W					
15	UA9, UA0 - As...	AS	Asiatic Russia				W	W	V	C			
18	4J - Azerbaijan	AS	Azerbaijan					V					
21	EA6 - Balearic Is.	EU	Balearic Is.		W	V	W	V	W	W		W	
27	EU - Belarus	EU	Belarus		W	W		W	V	V		W	
29	EAB - Canary Is.	AF	Canary Is.			V	V	V	V				
32	EA9 - Ceuta &...	AF	Ceuta & Melilla			V		W				W	
40	SV9 - Crete	EU	Crete			V		V	W		W		
45	SV5 - Dodeca...	EU	Dodecanese					V	V				
52	ES - Estonia	EU	Estonia		W	C	C	V				W	
54	UA - European...	EU	European Russia		V	V	V	V	V	V		V	
60	06A - Bahamas	NA	Bahamas			W							
70	CO - Cuba	NA	Cuba			W		W					
75	4L - Georgia	AS	Georgia			V				W			
79	FG - Guadeloupe	NA	Guadeloupe					W					
86	YH - Nicaragua	NA	Nicaragua					W					
88	HP - Panama	NA	Panama										
90	9Y - Trinidad & To...	SA	Trinidad & Tobago					C					
91	P4 - Aruba	SA	Aruba					W		V			
95	J7 - Dominica	NA	Dominica		W								
100	LU - Argentina	SA	Argentina		C			V					
105	K64 - Guantamo...	NA	Guantanamo Bay					V					
106	GU - Guernsey	EU	Guernsey			V							
108	PY - Brazil	SA	Brazil		V	W		V	V	V			
110	KH6 - Hawaii	OC	Hawaii		W								
112	CE - Chile	SA	Chile					W	V	W			

VIEW REFERENCE BY QSO CONFIRMATION



Posunutím kolečka myši mapu přiblížíte nebo oddálíte a kliknutím pravým tlačítkem myši a tažením mapu posunete.




Dvojklikem levým tlačítkem myši na čtverec se zobrazí seznam QSO vztahujících se k tomuto čtverci sítě lokátorů.

MAP QSO

Callign	Qso Date	Band	Mode	Country	Freq	Gridsquare	Name
M0XTA	18/05/2020 19:26:48	60m	USB	England	5395	J001bo	Selim Moxta
M1X	05/02/2020 20:57:00	80m	SSB	England	3720	J001dg	Steve Knell
G4UPE	05/02/2020 08:36:33	60m	USB	England	5395	J001f	Richard Alas Dick Bruce
G4DBW	25/01/2020 12:48:00	40m	FT8	England	7075.838	J001ni	Rw Hammond
G4UPE	16/01/2020 08:15:18	60m	USB	England	5320	J001f	Richard Alas Dick Bruce
G4UPE	13/01/2020 08:28:02	60m	USB	England	5320	J001f	Richard Alas Dick Bruce
G81RHLI	09/01/2020 11:50:24	80m	LSB	England	3718	J001qj	Matt
G4ELP	22/11/2019 08:40:15	60m	USB	England	5398.5	J001mi	David J Stockley
G4UPE	22/11/2019 08:24:04	60m	USB	England	5398.5	J001f	Richard Alas Dick Bruce
G4UPE	18/11/2019 08:27:04	60m	USB	England	5371.5	J001f	Richard Alas Dick Bruce
G4UPE	16/11/2019 08:39:18	60m	USB	England	5371.5	J001f	Richard Alas Dick Bruce
G4ELP	12/11/2019 08:39:14	60m	USB	England	5403.5	J001mi	David J Stockley
G4UPE	12/11/2019 08:34:37	60m	USB	England	5403.5	J001f	Richard Alas Dick Bruce
G4UPE	01/11/2019 10:13:17	60m	USB	England	5398.5	J001f	Richard Alas Dick Bruce
G4ELP	01/11/2019 10:12:44	60m	USB	England	5398.5	J001mi	David J Stockley
G4UPE	20/07/2019 07:26:09	60m	SSB	England	5395	J001f	Richard Alas Dick Bruce
G4UPE	02/11/2018 07:43:56	60m	SSB	England	5379	J001f	Dick

Select/deselect Filtered statistics QSO Map Selected 1 of 167 max: 10000

Přiblížením a dvojitým kliknutím levým tlačítkem myši na šestimístný čtverec se zobrazí QSO vztahující se k tomuto šestimístnému čtverci (lokátoru).





MAP QSO


Callign	Qso Date	Band	Mode	Country	Freq	Gridsquare	Name
G0BCW	05/02/2005 09:35:00	40m	SSB	England	7147.998	J001hp	DAVID GREVETT


Select/deselect Filtered statistics QSO Map Selected 0 of 1 max: 10000

Google Earth a soubory kml

Google Earth soubory kml lze vytvořit a zobrazit v Google Earth z různých tabulek, ať už filtrovaných nebo nefiltrovaných, pokud QSO obsahují čtverec (lokátor), a jsou dostupné kliknutím na ikonu GE  v dolní části každé tabulky.




QSO manager filtrovaný podle DXCC 291 (USA) a Band = 40M připravený k tvorbě GE Mapy kliknutím  na ikonu



Vyberte požadovaný typ mapy



Uložte soubor do vhodného umístění a GE se otevře pro zobrazení výsledků



Kliknutím na čtverec se zobrazí QSO pro daný čtverec

Barvy Google Earth KML map


V nabídce Nastavení/Konfigurace programu/Nastavení mapy lze nastavit zobrazované barvy a vybrat 2D nebo 3D zobrazení.




Jak funguje vyhledávání

Volací znaky lze do níže uvedeného vstupního okna zadat třemi způsoby.


1. Ruční zadávání
2. Jediné kliknutí na místo clusteru nebo Bandplanu
3. Při příjmu přes UDP z externího programu, jako je WSJT, JTDX, Gridtracker atd.



Volací značka je potom "vyhledána" pomocí metod a v pořadí "priority", které uživatel nastavil v konfigurační nabídce programu níže:



V nabídce "Konfigurace programu" níže je již vybrán "Externí zdroj".



Ve výše uvedených příkladech Log4OM kontroluje:

1. Externí zdroj QRZ.com a pokud tam nejsou k dispozici žádné informace, HamQTH
2. Databázi Clublog, která obsahuje konkrétní data a časy, kdy je/byla volací značka v provozu.

POZNÁMKA: Pokud je vyhledán ostrov Bouvet a Clublog zjistí, že stanice byla v únoru 2023 v provozu pouze 4 dny a její odkaz na souřadnice byl WXYZ, pak je tato informace nadřazena všem ostatním zjištěným informacím z jiných zdrojů a QSO může být zaznamenáno pouze v případě, že datum QSO spadá do 4 dnů aktivity.


3. Soubor CTY, který obsahuje velmi základní informace pro všechny údaje, které nejsou k dispozici z prvních dvou výše uvedených kontrol.

Je zřejmé, že pokud uživatel změní prioritu, získáme zcela odlišný výsledek, např.

UPOZORNĚNÍ


Když probíhá QSO v externím programu, jako je WSJT apod., zobrazí se pouze vyhledávání v Log4OM, které se neuloží, když je QSO dokončeno odesláním QSO přes UDP softwarem WSJT

POUZE pokud se uživatel rozhodne aktualizovat data přijatá v QSO odeslaném z externího programu v nabídce Konfigurace programu uvedené níže:



Rychlost vyhledávání

Od verze 2.26.0.05 bylo přidáno vylepšení výkonu vyhledávání, které umožňuje uživateli nebo týmu podpory zjistit, kde dochází ke zpoždění



Procesy vyhledávání volacích značek

Při zadávání volací značky do vstupního souboru volací značky v systému Log4OM jsou informace současně shromažďovány z mnoha různých zdrojů, aby poskytly co nejpresnější informace, které jsou v současné době k dispozici. např. online vyhledávací služby jako QRZ, HamQTH, HamCall, QRZCQ, soubor výjimek Clublog, databáze Log4OM, seznamy QSL manažerů, seznamy uživatelů LOTW a údaje CTY pro informace o zónách.

Vyhledávání se liší u QSO, která jsou importována prostřednictvím souboru ADIF "Historická data", od volacího znaku zadávaného během procesu navazování spojení (Nové QSO), který je považován za data "v reálném čase".

"Historická data" z importovaných QSO mohou často představovat zcela odlišný soubor informací než v současnosti používaná volací značka, což má mnoho důvodů, jak je uvedeno v příkladech níže:

- Držitel volací značky přesunul QTH
- Volací značka byla znovu vydána novému držiteli licence
- IARU změnila zónování země/QTH
- Volací značka se již nepoužívá
- Předpona země DXCC byla změněna

Zdroje

Poskytovatelé informací.

V rámci snahy o přesnost údajů při zaznamenávání a aktualizaci QSO Log4OM verze 2 shromažďuje informace jak od externích poskytovatelů informací, tak informace udržované týmem Log4OM.

Externí zdroje

- Sluneční data z NOAA a VOACAP (Alex VE3NEA)
- CTY Data od Jima Reiser AD1C
- Údaje z deníku z Clublog.org
- Výjimky z volacích znaků z Clublog.org
- HRDLog online
- Uživatelé LOTW z ARRL/LOTW
- Data IOTA od RSGB/IOTA
- Informace o summitu SOTA od společnosti SOTA
- Online vyhledávání značek z QRZ, HamQTH, QRZCQ & HamCall

Data spravovaná týmem Log4OM

- Definice diplomů
- Country file
- Seznam asociací SOTA
- Soubory pásem/režimů
- Všechny soubory uvolněné prostřednictvím verzí aplikací

Uživatelský výběr poskytovatelů informací


Log4OM využívá dva různé způsoby použití externích zdrojů jako zdrojů dat, protože některé zdroje pracují v režimu v reálném čase, takže pracují pouze s "aktuálním" vyhledáváním QSO, zatímco jiné zdroje jsou schopny obnovit data z minulosti (historické). Výchozí priorita vyhledávání REALTIME LOGGING pro zóny CQ a ITU je:

1. Externí zdroj (QRZ, Hamqth atd.)
2. Soubor s výjimkami z deníku Clublog
3. CTY file

Pokud má CTY platnou CQ/ITU zónu pro vyhledávanou volací značku, bude vybrán tento zdroj. Soubor CTY je určen k použití v soutěžích v reálném čase.

Vzhledem k výše uvedenému omezení Log4OM poskytuje dvě různé metody pro vyhledání spojení, jednu pro záznam "v reálném čase" a druhou pro "historický" záznam QSO (historické je jakékoliv zadané QSO, kde se datum QSO liší od dnešního data).

Ve výchozím nastavení se nejprve vyhledávají historická QSO v souboru Clublog a Exceptions, poté v souboru "External Sources" (QRZ/HAMQTH) atd.). Je to proto, že pokud je zadáno 10 let staré QSO, je nejlepším zdrojem historických dat Clublog, a pak je možné zadat jakékoliv QSO z externího zdroje.



Log4OM stáhne celou databázi výjimek z volání Clublogu (Clublog Call Exc.) a vyhledávání prefixů. Jedním z hlavních důvodů existence programu Club Log je zvyšování přesnosti záznamů a tato databáze ve spojení s dalšími údaji shromažďovanými programem Log4OM zajišťuje nejlepší přesnost volacích značek/prefixů, jaká je k dispozici v jakémkoli softwaru pro záznam.

Aktualizace datových zdrojů

Přesnost procesu vyhledávání závisí na aktuálnosti použitých dat a Log4OM V2 zajišťuje, že referenční zdroje jsou v pravidelných intervalech automaticky aktualizovány.


Následující soubory se stahují automaticky v naplánovaných intervalech:

- Solární data
- Údaje CTY
- Údaje v souboru Clublog Exceptions
- Údaje uživatelů LOTW
- Údaje o zemích
- Údaje o režimech a pásmech
- Definice diplomů
- Databáze IOTA
- Seznamy ze summitu SOTA a tabulka asociací SOTA

Ruční aktualizace těchto databázových zdrojů je k dispozici také v nabídce nastavení (Nastavení/Aktualizovat zdroje)


Plánování aktualizací dat

V části Nastavení/Konfigurace programu/Plánování programu je možné řídit, jak často se tyto zdroje dat aktualizují, a to tak, že vyberete zdroj dat ze seznamu a změníte frekvenci aktualizace podle dnů, hodin, minut a sekund, poté kliknete na ikonu Uložit a použít. Doporučujeme ponechat výchozí hodnoty, protože jsou vypočteny tak, aby byly co nejefektivnější a nezatěžovaly externí poskytovatele dat. Pro zvládnutí výjimečných situací jsou vždy k dispozici aktualizace SPOT.




Oznámení o aktualizacích

Při prvním spuštění Log4OM aktualizuje data souborů tak, jak bylo uvedeno výše, a informuje uživatele o těchto aktualizacích pomocí ikony v hlavním uživatelském rozhraní, ikona také informuje o všech aktualizacích programu.



Kliknutím levým tlačítkem myši na ikonu se zobrazí okno zprávy se seznamem aktualizovaných souborů a také dostupnost aktualizace programu, jak je uvedeno výše, kliknutím pravým tlačítkem myši se ikona zruší.


Pokud nejsou k dispozici žádné aktualizace programu, pak níže zobrazená ikona znamená, že byly nalezeny pouze aktualizace dat.



Poskytovatelé informací (služeb)

Uživatel může zvolit službu vyhledávání spojení online jako primární zdroj a volbu bezpečnostní nebo záložní vyhledávací služby pro případ, že primární zdroj není dostupný nebo neposkytuje informace o vyhledávaném volacím znaku.


Uživatel musí nejprve přidat uživatelské jméno a heslo pro každý zdroj. Kliknutím na tlačítko přímo vpravo od každého pole hesla otestujete, zda je služba vyhledávání správně přístupná, a pokud funguje správně, zobrazí se vlevo od pole uživatelského jména zelené zaškrtnutí.



Uživatel může také pomocí nabídky vpravo vybrat, který zdroj se použije při otevření externího prohlížeče.

Zdrojové priority


Zóny CQ a ITU představují obtížnou situaci, protože buď kvůli změně QTH stanice, nebo kvůli změnám v zónování v průběhu let se mohou zóny platné pro volací značku nebo zemi měnit podle toho, kdy bylo QSO uskutečněno. Proto historická QSO, která již v deníku existují nebo jsou importována z jiného programu, musí mít jinou prioritu než nově přidaná QSO (v reálném čase).




Vývojové diagramy vyhledávání volání

První vývojový diagram ukazuje postup vyhledávání obecných informací o volací značce, druhý diagram znázorňuje metodu určení správných zón ITU a CQ vztahujících se k volací značce.

Log4OM V2 Call Sign Lookup




Log4OM V2 Zones Lookup



Export QSO

Hromadný export

- Chcete-li exportovat celý deník, přejděte do nabídky "Soubor" a vyberte možnost "Exportovat ADIF"




- Pokud se mají exportovat pouze standardní pole ADIF, nikoli kompletní data včetně vyhrazených polí protokolu Log4OM, zaškrtněte políčko "Exportovat jako standardní ADIF"




- Chcete-li exportovat uživatelem definovaný seznam polí ADIF, zaškrtněte políčko "Exportovat vybraná pole" a poté zaškrtněte požadovaná pole.



- Přidejte název a umístění kliknutí na tlačítko ADIF



- Kliknutím na tlačítko "Uložit" se spustí export a proces se zaznamená do textového pole




- V hlavním okně se zobrazí průběh exportu a případné anomálie a tyto informace lze uložit do textového souboru kliknutím na tlačítko "Uložit" (disketa).
- Když se v textovém poli zobrazí text "Export dokončen", okno exportu lze zavřít kliknutím na malý červený křížek v pravém horním rohu okna.

Export vybraných QSO

Log4OM verze 2 umožňuje export QSO ve formátech ADIF, CSV, HTML a Excel v zobrazeních tabulky, např. Awards, Recent QSO's, QSO Manager atd.

- Nejprve vyberte QSO, která chcete exportovat, buď metodou Windows kliknutím levým tlačítkem myši, kliknutím se Shift nebo kliknutím s Ctrl, případně použijte pro výkonné vyhledávání "Filtry" a tlačítka "Vybrat vše" v dolní části mřížek.
- Pro přístup k akci exportu klikněte na tlačítko "Exportovat do ADIF" v horní části okna, pokud jste ve Správci QSO, v ostatních zobrazeních tabulky klikněte pravým tlačítkem myši na záhlaví tabulky nebo klikněte pravým tlačítkem myši na vybrané QSO a z nabídky vyberte požadovaný export




Export vybraných polí ADIF

- Přejděte na Nástroje / Správce QSO
- Seřadit a vybrat QSO, která se mají exportovat
- Klikněte na tlačítko "Exportovat do ADIF" na horním panelu nástrojů
- Zaškrtněte políčko "Exportovat vybraná pole"
- Klikněte na žluté tlačítko ADIF
- Uložení souboru



Odstranění QSO


QSO lze jednotlivě smazat z okna pro editaci QSO výběrem tlačítka 'Koš' na horní liště nástrojů.



Okno pro editaci otevřete dvojitým kliknutím levým tlačítkem myši na QSO nebo výběrem možnosti "Edit QSO" z nabídky pravého tlačítka myši.

Hromadné mazání QSO


QSO lze mazat selektivně a hromadně kliknutím na tlačítko 'Unlock Delete' v pravém dolním rohu mřížky (po odemknutí se barva ikony visacího zámku změní na červenou).



Když je tlačítko 'Unlock Delete' odemčeno, vyberte QSO, která chcete smazat, buď kliknutím myši, nebo filtrováním, a poté stiskněte tlačítko 'Del' na klávesnici počítače.


Filtrování (vyhledávání) QSO

Log4OM verze 2 poskytuje ještě výkonnější možnosti filtrování bez nutnosti hlubokých znalostí regulárních výrazů atd. Funkce "Filtry" je umístěna ve spodní části většiny oken mřížky, jak je znázorněno níže.



SM7HZK	27/08/2019 07:20:45	20m	FT8	14074.919	-23
LA1XJA	27/08/2019 07:17:17	20m	FT8	14075.221	-07
5B4AMX	27/08/2019 07:14:14	20m	FT8	14075.604	+01
DF7WB/P	26/08/2019 09:49:49	40m	FT8	7074.679	-03
HA1RB	26/08/2019 09:41:41	40m	FT8	7075.892	-13
OK1VM	26/08/2019 09:30:30	40m	FT8	7076.049	00

Kliknutím na tlačítko "Filtry" se otevře následující okno, které obsahuje čtyři karty – Standardní pole, Reference, Moje reference a Přidružení.




Standardní pole

Jedná se o nejjednodušší formu filtrování, při níž lze vybrat standardní pole a hledat hodnotu tohoto pole, která je buď "Rovná se", "Nerovná se" nebo jedna z dalších standardních možností v rozevírací nabídce.

Po výběru pole, podmínky a hodnoty přidáte kliknutím na tlačítko plus (+) daný filtr do seznamu.

Ve výše uvedeném příkladu je filtr nastaven tak, aby našel všechny DXCC entity, které jsou 'Equal to' DXCC 291 (USA), výsledkem bude, že se nyní zobrazí pouze kontakty s USA.

Filtry lze kaskádovitě nastavit do velmi jemných detailů, níže uvedený příklad zobrazuje filtry kaskádovitě nastavené tak, aby vybíraly pouze ta QSO, která byla se stanicemi v USA používajícími CW na 80 metrech, které byly v CQ zóně 3 (západní pobřeží).




Další volby lze provést pomocí 'AND' a 'OR', aby se výběr změnil na CW AND FT8 pro zobrazení QSO se stanicemi v USA na obou módech CW a FT8 na 80 m v CQ zóně 3, případně pomocí konektoru OR by se zobrazily stanice pracující na OBOU módech.

Filtrování podle data

Při pokusu o filtrování podle data je nutné uvést čas začátku a konce, nikoli pouze datum, např.

datum QSO větší než 09/02/2020 00:00:00 'AND' menší (méně) než 09/02/2020 23:59:59 vyfiltruje všechna QSO pro tento den.



Použití odrážek

Funkce odsazení umožňují uživatelům vytvářet bloky parametrů dotazu.

Příklad:

log.dxcc = 291 AND log.mode = CW AND log.band = 80m AND log.cqzone = 3


což se s odrážkou změní na

log.dxcc = 291 AND ((log.mode = CW OR log.mode = USB) OR log.cqzone = 3)

a to v překladi znamená:


pokud je dxcc = 291 a režim je CW nebo USB, pokud není režim CW nebo USB, zobrazí se data, pokud je CQZone 3

Úroveň odsazení je zásadní pro správné používání nástroje.



Použití dotazu

Pokud kliknete na tlačítko "Použít dotaz" vpravo dole, umožníte použití složitých dotazů SQL.



Ukládání a načítání filtrů

Filtry lze uložit pro pozdější použití kliknutím na ikony na horním panelu nástrojů



Dotaz automaticky obsahuje "SELECT * FROM LOG WHERE", takže uživatelé musí přidat jen vlastní podmínky where

Odkazy

Záložka "References" umožňuje vyhledávání QSO pro stanice, které pracovaly s aktivací specifických odkazů pro diplomy, např. IOTA, SOTA, WAIL atd

Filters

Standard fields | References | My References | Confirmations | Associations

Award: SOTA

Reference: GM/CS-013

☐ Exclude QSO containing this award

Load references

References

- gm
- GM/CS-012
- GM/CS-013
- GM/CS-014
- GM/CS-015
- GM/CS-016

POZNÁMKA: Pokud je vybráno pouze diplom a pole "Reference" zůstane prázdné, zobrazí se všechna QSO, která splňují podmínky pro udělení tohoto diplomu.

Moje reference

Umožňuje vyhledávání pomocí vlastního odkazu uživatele, např. když byl uživatel přechodně na ostrově IOTA, majáku, vrcholu atd.

Filters

Standard fields | References | My References | Confirmations | Associations

Award: ARLHS_WL0L

Reference: ERU-0165

☐ Exclude QSO containing this award


Load references

References


- eu
- ERU-0163
- ERU-0164
- ERU-0165
- ERU-0166
- ERU-0167

Potvrzení

Tento filtr umožňuje vyhledávání podle stavu potvrzení QSO v každé formě potvrzení, QSL, eQSL, LOTW, QRZ, HamQTH, HRDLog, Clublog a Custom a libovolné kombinace potvrzení.




Přidružení



Filtr – ukládání, načítání a mazání

Abyste se vyhnuli opakovanému vytváření filtrů, nabízí Log4OM funkci ukládání, načítání a mazání pomocí ikon v levém horním rohu okna filtru.



Filtry v akci

Po zavření dialogového okna filtru kliknutím na malý červený křížek v pravém horním rohu okna se filtry aktivují a filtrované výsledky se zobrazí v sousedním okně tabulky.

Telnet cluster


Cluster Telnet v Log4OM V2 se připojí k mnoha různým serverům clusteru a skimmeru současně a shrne výsledky, aby poskytl vysoce kvalitní seznam míst DX bez zbytečných duplicit.

Log4OM V2 také poskytuje clusterový server, který umožňuje zasílání těchto agregovaných výsledků dalšímu klientskému softwaru.

Nastavení clusteru Telnet

Přístup k serveru Telnet se provádí pomocí nabídky Connect/Telnet cluster

Servery lze vybrat ze seznamu "Znamé servery" a přidat je do seznamu "Aktivní servery" a uživatel může do seznamu přidat nový server clusteru vyplněním formuláře s informacemi o clusteru a následným kliknutím na ikonu uložit.




Po výběru všech požadovaných serverů clusteru se kliknutím na ikonu "Připojit" na panelu nástrojů otevře karta "Správa" a zobrazí se na ní navázaná připojení a příchozí spoty.

Přidávání a úpravy clusterových serverů

Uživatelé definované clusterové servery lze přidat kliknutím na tlačítko "Nový" a přidáním serveru a přihlašovacích údajů na panelu na pravé straně.

Stejně tak lze upravit existující server clusteru tak, že jej vyberete v levém horním panelu a kliknete na ikonu "Pera" (Upravit).

Po dokončení přidávání nebo úprav je třeba je uložit kliknutím na ikonu uložení (disketa) vpravo dole.



Důležité upozornění:


Při úpravě existujícího clusteru, který již byl vybrán jako aktivní server, je nutné jej odstranit ze seznamu aktivních serverů, vybrat server v seznamu známých serverů a kliknutím na tlačítko PŘIDAT (+) jej nahradit na panelu aktivních serverů.

Primární clusterový server

Primární cluster je v seznamu Aktivní servery označen symbolem [PRI], bude přijímat uživatelské příkazy, jako jsou spoty a další zprávy, a bude také standardním cílem pro příchozí příkazy přes interní server clusteru. Primární cluster lze vybrat pomocí ikony "korunky".

Uživatelské clusterové servery

Uživatelem definované clusterové servery mají předponu (U) a jsou zachovány při aktualizaci seznamu clusterových serverů.



Odesílání příkazů clusteru


Příkazy clusteru, filtry, oznámení a spoty lze odesílat z karty Příkazy na kartě Správa.

Záložka "Příkazy" umožňuje uživateli odesílat příkazy, jako je Show/DX, nebo nastavovat speciální filtry clusterových serverů, podrobnosti o příkazech clusteru naleznete v dokumentaci k vybraným clusterovým serverům, DX Spider, CC User atd.) Z tohoto okna lze také odesílat spoty za předpokladu, že je uživatel registrován u vybraných clusterových serverů.

Odesílání spotů do clusteru


Spoty lze odesílat přímo z obrazovky pro zadávání QSO kliknutím na ikonu odeslání spotu uvedenou na obrázku níže.

Upozornění: Uživatel musí být zaregistrován na serveru clusteru, aby na něj mohl odesílat spoty




Simulace spotů

Karta "Simulace spotu" na obrazovce Connect/Telnet Cluster/Cluster Management umožňuje uživateli simulovat odeslání spotu pro testovací účely, aniž by byl spot odeslán na on-line servery clusteru, spot se zobrazí pouze v okně clusteru místních počítačů.



Konfigurace clusteru


V nabídce Nastavení/konfigurace programu jsou různé možnosti pro cluster Telnet, např. automatické spuštění clusteru a výběr serveru a zvýraznění clusteru.



Cluster lze spustit přímo z hlavního uživatelského rozhraní, odpojení clusteru je možné pouze prostřednictvím obrazovky pro správu clusteru.

Zobrazení clusteru

Hlavní cluster je součástí hlavního uživatelského rozhraní, nicméně plovoucí obrazovku clusteru lze umístit kliknutím na ikonu clusteru na horním panelu nástrojů.



Obě zobrazení clusteru zobrazují stav zpracované/potvrzené země a možnosti volby pásma, režimu a zobrazení, jak je uvedeno níže.

Super Cluster

Super Cluster shromažďuje data z HRDLogu o spojeních, která nedávno zaznamenali uživatelé HRDLogu, a spojuje tyto informace s výsledky hlavního clusteru, čímž poskytuje mimořádně přesný údaj o kvalitě spotů.

Příklad:


Pokud G4POP zaznamená QSO s VK7AMA v posledních několika minutách a spoty jsou přijímány také z telnetových clusterů pro stejné pásmo a mód, pak je vysoká pravděpodobnost, že stanice z VK7 je z Velké Británie dostupná.

Time	Callign	Flag	Frequency	Country	Note	Band	Emission Type	Spot Mode	Reporter	Data Quality	Rx
12192	OZ1ADL	DK	14080	Denmark		20m	DIGITAL	FT4		Spot	31
12192	F90AGNK	FR	14026.9	France		20m	CW		JH1GNI	Spot	23
12192	HL2JHK	KR	14074	Republic of Korea (S. Ko...		20m	DIGITAL	FT8		High	24
12192	M3JUE	GB	14074	England		20m	DIGITAL	FT8		Poor	33
12182	RZSD/6/M	RU	14180.0	European Russia	rda RO-23/41 rda H422	20m	PHONE		RV9USA	Spot	33
12182	Z19M/P	MC	14060.0	Macedonia	QRP on a beach Z3FF-0001	20m	CW		Z37FCA	Spot	27
12182	UA3KA/M	UA	14016.0	European Russia		20m	CW		RQ3M	Spot	33
12182	BIGSUE	CH	14074	China		20m	DIGITAL	FT8		Spot	27
12172	VICBY	AU	14250.0	Australia	keep calling dx	20m	PHONE		2E0FSD	Spot	29
12172	F4F2R	FR	14080	France		20m	DIGITAL	FT4		Spot	33
12162	G01JNB	GB	14247.0	Isle of Man	Isle of Man BOOMING	20m	PHONE		PBSX	Spot	25
12162	RZSD/M	RU	14180.0	European Russia	rda RO-23/41 rda H422	20m	PHONE		RV9USA	Spot	33

Na obrázku výše jsou ve sloupci "Kvalita dat" zobrazena místa s VYSOKOU kvalitou, která byla získána prostřednictvím sítě Telnet a z dat HRDLog, zatímco POOR kvalita označuje, že data byla získána pouze prostřednictvím HRDLog, a SPOT

jsou místa získaná pouze prostřednictvím sítě Telnet.

Stáří a maximální počet míst zobrazených v Clusteru, mapě pásem a z HRDLog pro zobrazení Super Clusteru může uživatel zvolit v nastavení/konfiguraci programu/záložce Cluster, jak je uvedeno níže.



Čas v clusteru podbarvený červeně


Pokud je čas pro spot vyznačen červeným písmem, znamená to, že spotovaná stanice je známým uživatelem LOTW.

Time	Callsign	Band	Frequency	Mode	Flag	Country	Note	Reporter	Reliability	Cluster Name
1241Z	T6AA	20m	14025.0	CW		Afghanistan		DK1CO	79	www.gb7mbc.spoo.org:8000
1240Z	RJ3II	20m	14015.0	CW		European Russia		DK9VS	98	www.gb7mbc.spoo.org:8000
1240Z	RK3YWS	40m	7100.0	PHONE		European Russia	5 OKEAH	RZ3QWE	88	www.gb7mbc.spoo.org:8000
1238Z	Z33YL	40m	7120.0	PHONE		North Macedonia	CQ ARCK	Z33YL	40	ve7cc.net:23
1238Z	R24AZ	20m	14033.9	CW		European Russia		HA7VK	98	ve7cc.net:23
1237Z	HB9BQU/P	40m	7197.0	PHONE		Switzerland	HB/LU-023	HB9BQU	98	elgur.crabdance.com:7300
1237Z	VU2XO	20m	14177.0	PHONE		India	cq dx	RC7C	34	ve7cc.net:23
1236Z	IQ5QQ/P	40m	7173.0	PHONE		Italy	IFF-0067 DCI-GR99	OK1VEI	98	ve7cc.net:23
1236Z	Y08CNA	20m	14240.0	PHONE		Romania		ON6ZK	98	ve7cc.net:23
1233Z	HB9AFI/P	20m	14061.0	CW		Switzerland	HB/VD-049	HB9AFI	64	elgur.crabdance.com:7300
1232Z	HB9EAJ/P	40m	7192.0	PHONE		Switzerland	HB/SO-008	HB9EAJ	98	elgur.crabdance.com:7300

Podokno statistik

V podokně "Statistiky" se zobrazuje stav zpracované/potvrzené žádosti a způsob potvrzení v závislosti na tom, jaký byl zvolen v nabídce Konfigurace programu/Potvrzení uvedené vpravo níže.

Band	PH	CW	DIG
160m			
80m			C
60m	C		
40m	C	C	C
20m	C	C	C
17m	W		C
15m			C
12m			
10m			



Dvojklikem na buňku v podokně statistik označenou písmenem W nebo C se otevře rozpracovaný seznam všech spojení s danou zemí v pásmu/režimu vybrané buňky.

WORKED STATISTICS											
CalSign	QsoDate	TimeOn	Mode	Band	Freq	Name	Comment	Country	RstRcvd	RstSent	
GB0IWM/P	20190512	120828	SSB	80m	3720	Brian	Ifield Water Mill Station c/o G4PFW	England	58	58	N
G2LO	20190427	091839	SSB	80m	3750	Harry	Ariel Radio Group - a registered International Marconi Day station		59+15		N
G0JMZ	20190418	073321	SSB	80m	3742	Peter Farrar		England	59+15	59+10	N
G3PQD	20190323	084741	SSB	80m	3755	Derek	FT990 + W3DZZ(G3DYN)	England	59	59	N
GB0HNY	20190101	093427	SSB	80m	3760	Brian Stocks		England	59	57	N
G4AXP	20180925	185155	SSB	80m	3727	Gerald		England	59+10	59+10	N
GB4CW	20180909	115943	SSB	80m	3718	Brickfields A...		England	59+10	57	N

Record shown: 749 max: 1000

Cluster spot a módy

Clusterové servery NEPOSÍLAJÍ žádné informace o módu v datech, která poskytují, proto Log4OM odvozuje mód z bandplánů Log4OM (buď z pevných frekvencí jako FT8 uvedených v bandplanu xml, nebo z dat jednotlivých pásem).

Ve výjimečných případech může pozorovatel uvést mód v poli "Poznámky" a v takovém případě Log4OM použije tuto informaci k potlačení jakéhokoli módu odvozeného z bandplánů Log4OM.

K dispozici jsou tři sloupce clusteru zobrazující informace o módu, které fungují následovně:

Módy

Skupina módů PHONE, CW nebo DIGITAL.

"Mód" se odvozuje ze souborů bandplánu podle části pásma, do které frekvence spadá, nebo z pole poznámek, pokud spotter uvedl informace o módu.

Spot a módy

Tento sloupec zobrazuje dílčí mód a je získán buď ze spotových frekvencí na začátku plánů pásem, nebo z pole poznámek v příchodích clusterových datech. Příkladem podrežimu může být DOM-M, který je podrežimem Domino, a proto patří do skupiny digitálních režimů, nebo FT8, který je podrežimem MFSK a také je digitální

Typ modulace

Používá se k nastavení rádia po kliknutí na spot a je odvozen z bandplánů a může být USB, LSB atd.

O bandplánech (plánech pásem)

Mezinárodní radioamatérská unie (IARU) rozděluje svět do regionálních pásem.

Tyto tři regionální organizace IARU odpovídají třem rádiovým regionům ITU:

Region 1 - Afrika, Evropa, Blízký východ a severní Asie

Region 2 - Severní a Jižní Amerika

Region 3 - zbytek Asie a Tichomoří

Pásmové plány definují provozní kmitočtové limity a módy, na nichž jsou založeny jednotlivé národní pásmové plány.

Log4OM obsahuje tři základní regionální bandplány IARU a čtyři specifické bandplány pro Brazílii, Spojené království, USA a Dánsko.

Když uživatel ve Velké Británii, USA, Brazílii nebo Dánsku zadá své údaje do nabídky Station Info v konfiguraci programu Log4OM, Log4OM automaticky použije příslušný bandplán pro tyto země. (bandplan_dxcc108.xml, bandplan_dxcc221.xml, bandplan_dxcc223.xml nebo bandplan_dxcc291.xml)

Ostatní země použijí regionální plán pásem platný pro daný region (bandplan_r1.xml, bandplan_r2.xml nebo bandplan_r3.xml)

Uživatelé mohou přizpůsobit regionální nebo národní plány pásem svým specifickým požadavkům a uložit plán pásem jako plán pásem "USER", např. bandplan_r1_user.xml nebo bandplan_dxcc123_user.xml. Při spuštění programu Log4OM se vybere uživatelský plán pásma, pokud je k dispozici, a tento uživatelský plán pásma nebude následnými aktualizacemi programu přepisován, stejně jako výchozí plány pásma.

Mapy pásem nelze upravovat v editoru zdrojů, uživatel musí použít Poznámkový blok k úpravě souborů nalezených v C:\Users\JMÉNO UŽIVATELE\AppData\Roaming\Log4OM2\bandplan.

Informace o bandplánu se používají v různých oblastech programu, jako je cluster, mapy pásem atd

Clusterové filtry


Filtry clusterů umožňují přizpůsobit zobrazované spoty podle pásma, módu, zpracovaných a potvrzených QSL – pomocí Ctrl/Click můžete vybírat nebo rušit výběr pásem nebo typů potvrzení statistik.

Filtry směru umožňují výběr míst z určitého směru prostřednictvím krátké cesty nebo krátké a dlouhé cesty. To umožní filtrování na základě aktuálního směru s cílem optimalizovat účinnost.



Mapa clusterových spotů


Kliknutím na záložku "Mapa" v kterémkoli z clusterů se zobrazí mapa aktuálních míst clusteru, kliknutím na místo se zobrazí podrobnosti o místě a dalším kliknutím na odhalenou volací značku se provedou stejné akce, které jsou podrobně popsány v části "Akce clusteru".



Intelligentní cluster


Po kliknutí na místo v clusteru, pokud je v něm odkaz na diplom, např. IOTA, SOTA nebo Log4OM V2, je text v poli komentáře/poznámky clusteru analyzován, porovnán a přidán do panelu diplomů.

Níže je uveden příklad automatického načtení odkazu IOTA z pole poznámek.



Mapa pásma clusteru

Mapu pásma clusteru lze otevřít pomocí nabídky Připojit/Zobrazení pásma clusteru a pro jednotlivá pásma lze otevřít více map pásma. Mapa pásma se při opětovném spuštění Log4OM V2 automaticky otevře ve stejné velikosti a pozici jako při posledním otevření.




Filtry mapy pásma

Kliknutím na malou ikonu složky v horní části mapy pásem lze změnit zobrazení statistik z "Worked" na typy potvrzení (EQSL<LOTW nebo QSL) a více typů potvrzení lze vybrat podržením stisknuté klávesy Ctrl a kliknutím levým tlačítkem myši na výběry v menu.



Stav potvrzení vybraného filtru (filtrů) je indikován malými barevnými pruhy vlevo od volacích znaků




WKD = **zpracováno (červená)**

BAND = **pásmo (oranžová)**


MODE = **režim (modrá)**

Na kartě "Mode" v tomto okně můžete vybrat, zda chcete zobrazit FONE, DIGITAL nebo CW spoty.




Mapa pásma – výběr

Rozbalovací nabídka v levém horním rohu umožňuje vybrat pásma, která se mají zobrazit.



Nabídka Měřítka mapy pásem

Úroveň přiblížení nebo měřítko mapy pásem lze změnit pomocí rozbalovací nabídky "Měřítka" v levém dolním rohu mapy pásem v rozsahu 0,5x až 15,0x nebo pomocí tlačítek +/- v horní části okna mapy pásem.





Mapa pásma – zámek

Kliknutím na žlutý visací zámek uzamknete zobrazení kmitočtové mapy pásma na pásmu vybraném na rádiu, pokud existuje spojení CAT.

Zobrazení frekvence CAT na mapě pásma

Aktuální rádiová frekvence RX/TX je zobrazena na frekvenční stupnici pásmové mapy modrou značkou s hrotem šipky, jako na obrázku vlevo níže.

V režimu rozdělení (za předpokladu, že rádio je podporováno systémem Omnirig) označuje modrá značka šipky frekvenci RX a červená značka šipky frekvenci TX, jak je znázorněno na obrázku vpravo níže.



Mapa pásem – barvy volacích značek

8S0C
E21YDP
E2A
UT1XX
EG3SDC
WA1GOS
SO0A
HA1AD
ER5LL
VA3TIC
EG1SDC
IQ3AZ/P
6E6E
NM5M
K8BZ
VE3KI
K1VUT
K3SV
NN50
W7SW
N400

Black = Phone

Orange = Digital

Purple = CW


Blue = Spot close to the radio VFO frequency

Bold = A recent spot (e.g. spotted in the last 5 mins)

Upozornění: Kliknutím na místo v mapě pásem se aktivuje vyhledávání v hlavním zobrazení uživatelského rozhraní F6 včetně statistik zpracovaných zemí, neaktivují se statistiky zemí v hlavním clusteru, protože hlavní cluster může fungovat nezávisle.



Použití myši na mapě pásma je totožné s níže uvedenými akcemi Clusteru, navíc s možností posouvat pásmo nahoru a dolů pomocí kolečka myši.



Ovládání clusteru

Jediné kliknutí na místo clusteru


1. Přidá volací značku do vstupního pole pro volací znak
2. Přidá volací značku do souboru Clublog, QRZ, Přijatých spojení a vyplní odpovídající datová pole
3. Zkontroluje, zda je v polích pro komentáře a poznámky uveden odkaz na SOTA nebo IOTA nebo jiné diplomy, a vyplní příslušná pole programu diplomu.
4. Vyplní země zpracované podle módu a grafu pásma
5. Nakreslí velkou kružnici na mapě světa
6. Otevře mapu umístění stanice ve velkém měřítku a zobrazí fotografii a životopis, pokud jsou k dispozici z vyhledávacího webu
7. Vyplní směry SP/LP, výšku antény a vzdálenosti na kartě Kontakt(F3)
8. Přidá údaje na kartu Info (F1) pro tuto stanici
9. Zobrazí banner "Pracováno" v datovém poli vyhledávání – pokud kliknete na "Pracoval dříve", otevře se okno "Pracoval dříve", ve kterém se zobrazí všechna předchozí spojení s danou stanicí.
10. Pokud je při vyhledávání nalezena volací značka, kliknutím na jméno poskytovatele vyhledávání (QRZ, HamQTH) se otevře webový prohlížeč na stránce volací značky
11. Vyplní mód, frekvenci a pásmo ve vstupním okně, pokud je povolena funkce CAT.

Dvojklik na cluster spot


Vše jako v bodě 1 výše a změna režimu a frekvence rádia.

Upozornění na cluster

Když požadovaný spot cluster je přijat clusterem a je aktivováno zvukové upozornění zaškrtnutím políčka "Enable alert sound" (Povolit zvuk upozornění) na kartě ALERTS (Upozornění) v Settings/Program Configuration/cluster.




Zazní zvukové upozornění a v hlavním uživatelském rozhraní se zobrazí upozornění, jak je uvedeno níže. Požadovaný zvuk upozornění lze vybrat ze šesti možností a každou z nich lze vyzkoušet kliknutím na ikonu reproduktoru.



Kliknutím levým tlačítkem myši na ikonu výstrahy se otevře seznam výstrah, jak je znázorněno výše vpravo, kliknutím pravým tlačítkem myši na ikonu výstrahy ji zrušíte.

E-mailové upozornění na spot


Po obdržení požadovaného spotu může být uživateli automaticky odeslán e-mail povolením a vyplněním pole pro upozornění e-mailem.




Filtrování upozornění

Definování pravidel, která spustí výstrahu, se provádí v okně "Správa výstrah" (Nastavení/Konfigurace výstrah)


- Na kartě "Definice" zadejte název a popis pravidla filtru a vyberte cluster nebo cluster, které chcete sledovat, a zapněte přepínač stavu, aby byl filtr aktivní.




- Na kartě Call/DXCC zaškrtněte název země DXCC, na kterou chcete upozornit



- Pokud je entita DXCC vyžadována na konkrétních pásmech nebo režimech, vyberte pásmo/režim na kartě Pásmo/režim. Tento příklad upozorní při každé příležitosti na místo pro Spratly



- Po výběru všech možností klikněte na ikonu uložení (disketu) a v levém panelu se zobrazí filtr upozornění.



Výstrahy lze vytvářet podle volací značky, prefixu nebo sufixu, DXCC, kontinentu, pásma, módu, typu vysílání, volací značky spottera, kontinentu spottera, země spottera nebo pro konkrétní diplomy uvedené v poli Poznámky.


Tato kritéria lze kombinovat a jemně tak filtrovat požadované upozornění. Jako příklad lze uvést zvukové upozornění, když.....

..... G4POP je /P na 60 m CW a je spatřen OZ1W




Pravidla ALERT jsou vytvořena pomocí logiky AND. Musí být splněna všechna nastavená pravidla (pokud je k dispozici více možností, například modes, bands, dxcc, měla by být splněna alespoň jedna z nich).

Při použití filtrů založených na statistikách stanice, například nové země, musí mu alespoň jedno z polí odpovídat



Testování výstrah

Chcete-li otestovat výstrahu, použijte funkci "Spot simulation" v okně "Cluster management". Spot simulace se nevysílají do clusterů Telnetu, ale zobrazují se pouze na místním počítači.




Podpora clusteru pro CW Keyer

Pokud je otevřeno rozhraní Keyer, akce pro jedno a dvojklik odešlou volací značku, vyhledávací údaje, údaje o pásmu a režimu přímo do polí Keyer.


Upozornění e-mailem

E-mailové upozornění na výstrahy clusteru lze uživateli zasílat automaticky, pokud je rozhraní nastaveno následujícím způsobem:

1. Přejděte do nabídky Nastavení/Konfigurace programu/Nastavení elektronické pošty.
2. Zaškrtněte políčko "Povolit e-mail".
3. Vyplňte e-mailové údaje pro odchozí e-mailový účet.
4. Klikněte na tlačítko "Test", čímž dojde k odeslání a potvrzení e-mailu.
5. Klikněte na tlačítko "Uložit konfiguraci".
6. Klikněte na žluté tlačítko "Configure alert email", které vás přeneseme na kartu "Cluster Alert".



7. Do zeleného pole zadejte cílovou adresu pro e-mailová upozornění.
8. Kliknutím na zelený křížek (+) jej přidáte do seznamu níže.
9. Klikněte na tlačítko "Uložit a použít".




Poznámky:

E-mailová upozornění lze přeposílat na více e-mailových adres. Chcete-li e-mailové adresy ze seznamu odstranit, zvýrazněte adresu, kterou chcete odstranit, a klikněte na červenou ikonu mínusu (-). Na této kartě lze také povolit a otestovat zvuková upozornění.

Přejděte do nabídky "Nastavení/Konfigurace upozornění".

- Vyberte nebo vytvořte výstrahu, pro kterou je vyžadováno e-mailové upozornění.
- Zapněte přepínač "E-mailové upozornění", aby bylo možné upozornění aktivovat.



Když je výstraha spuštěna, Log4OM zašle oznámení o výstraze e-mailem, jak je uvedeno níže.

Log4OM message START

New cluster alert generated at 04/03/2021 10:08:20 UTC (04/03/2021 10:08:20 local)

Triggered rules:

[OZ1W]

Callsign: OZ1W

Country: Denmark

Band: 80m

Emission type: PHONE

Log4OM message END


Předpověď šíření

Log4OM verze 2 obsahuje výkonný nástroj pro předpověď šíření založený na VOACAP, který vypočítá nejlepší pásmo/cestu mezi stanicí uživatele a stanicí, se kterou má být navázáno spojení (volací značka musí být zadána do pole volací značky).

Nástroj je přístupný buď na kartě "Propagation" v hlavním uživatelském rozhraní, nebo v rozevřacích nabídkách v horní části hlavního uživatelského rozhraní. Pro získání předpovědi je nutné zadat volací značku a pásmo jiné stanice.


Předpovědi se vypočítávají pomocí úrovně výkonu TX, který je nastaven v poli Log4OM Settings/Program configuration/station configuration/TX Power nebo v upravené v záložce 'My Station (F4)' na panelu QSO input hlavního uživatelského rozhraní. Anténa není volitelná a je založena na standardním dipólu.

K dispozici jsou tři zobrazení, která zobrazují buď poměr S/N, spolehlivost spojení nebo SdBW, vysvětlení těchto zobrazení naleznete ve vynikajícím dokumentu *Jariho Perkiömäkiho OH6BG*, který je uveden níže.




Samostatné okno pro zobrazení šíření je k dispozici v nabídce zobrazení.


Pokud je okno otevřeno až po zadání volání, výpočty již byly provedeny a okno bude prázdné. Okno je třeba nejprve otevřít, aby se při zadání volací značky zobrazily výsledky výpočtu.



Nabídka "Zdroj" v plovoucím okně Propagace umožňuje odvození zobrazení také z volání zadaného v okně soutěže nebo keyeru.



Zdrojová data jsou k dispozici také na kartě "Zdrojová data".




Mapa šíření

Mapa šíření, která je rovněž k dispozici v nabídce "Zobrazit" nebo na kartě "Šíření (F9)", se negeneruje sama ze zadaných volacích značek, protože výpočet každého čtverce sítě zabere čas, aby bylo možné mapu vykreslit.

Postup aktivace:

1. Vyberte pásmo zájmu
2. Zvolte typ zobrazení dat S/N Ratio, SdBW nebo Plot reliability
3. Výběr barevné palety mapy
4. Klikněte na tlačítko "Generovat" - jak bylo uvedeno, vykreslení mapy šíření trvá dlouho, takže počkejte!



Sloupec spolehlivosti

Faktor spolehlivosti je rovněž zobrazen ve sloupci clusteru, přičemž vyšší procento pravděpodobnosti je postupně zvýrazněno tmavší zelenou barvou, zobrazen je také poměr signálu k šumu a SdBW.

Main (F6)

Recent QSO's (F7)

Cluster (F8)

Propagation (F9)

Cluster

Map

Time	Callign	Flag	Country	Frequency	Note	Reporter	Band	Emission Type	Spot Mode	Spot Source	Reliability	S/N	Sd BW	Ranking
15062	VE9FI		Canada	14203.0	NEW BRUNSWICK, CANADA.TX.RUSS.	G1TDN	20m	PHONE		Cluster	13	19	-118	327
15032	TM33EUDX		France	7158.0	SES CQ	F2VX	40m	PHONE		Cluster	92	67	-75	336
15032	IT9ECY		Italy	7095.0	Award Laka	ON3LTE	40m	PHONE		Cluster	92	67	-75	340
15012	B1UDUB/MM		Italy	14942.0	Red Sea	FSNZY	20m	CW		Cluster	14	17	-119	340
14592	G1OLAM		Northern Ireland	7180.0		ON7VM	40m	PHONE		Cluster	90	65	-70	296
14532	OR18LVL		Belgium	7118.4		ON8ZA	40m	PHONE		Cluster	93	68	-64	330
14522	OR18WLD		Belgium	7037.1	SES	ON4BB	40m	CW		Cluster	93	68	-64	330
14432	LZ1WR		Bulgaria	14245.0		HB9HBZ	20m	PHONE		Cluster	75	55	-87	320
14432	OR18WLD		Belgium	7042.0	SES	ON4BB	40m	DIGITAL		Cluster	93	68	-64	330
14392	LY2PX		Lithuania	14223.0	Tnx QSO 59 in HB	HB9HBZ	20m	PHONE		Cluster	70	49	-87	313
14362	HABRM		Hungary	7006.0	cq dx gl Peter	ON8DM	40m	CW		Cluster	92	67	-75	331
14362	OK1VEU/P		Czech Republic	7181.0	OKFF 1543	ON3EI	40m	PHONE		Cluster	92	67	-75	328
14332	7Z1IS		Saudi Arabia	14240.0	RYAD, SAUDI ARABIA.TNX.IBRA	G1TDN	20m	PHONE		Cluster	48	46	-97	260
14332	DLO5AT		Fed. Republic of Germany	3647.0	CQ	DM2XM	80m	PHONE		Cluster	88	63	-64	338

Statistics

Filters

Beam

View

☐ Mode Lock

☒ CW

☒ Digital

☒ Phone

☐ Hide worked

☐ Keep bands

☐ Keep mode on band

Band lock

160m

80m

60m

40m

30m

20m

17m

Reliability threshold

Nastavením posuvníku "Práh spolehlivosti" v nabídce "Filtry" změníte práh, při kterém se zobrazí úroveň spolehlivosti.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Protože hodnota "Reliability" (spolehlivost) v zobrazení clusteru je vypočítána na základě dvoumístných nebo čtyřmístných údajů lokátoru pro střed země, nebude odpovídat upřesněné předpovědi šíření na kartě "Propagation (F9)", která je vypočítána na základě přesné polohy stanice zadané do vstupních polí a je vypočítána na základě šestimístného lokátoru získaného z vyhledávacího zdroje on line.



Rozložení MUF a SNR

Výběr nejlepší frekvence

Nyní jste spustili předpověď a jste připraveni pracovat mezi vybranými místy na frekvencích, které jste zadali. V naší analýze je třeba probrat dvě věci:

- Která je nejlepší z našich frekvencí?
- Jaké je předpokládané rozložení SNR (odstup signálu od šumu) na této frekvenci?

Význam MUF

Ve VOACAP je MUF (maximální použitelná frekvence) statistický pojem. MUF je zde definován jako medián maximální použitelné frekvence pro danou ionosférickou dráhu, měsíc, SSN a hodinu. V každý den v měsíci je v tuto hodinu pro daný režim stanovena maximální pozorovaná frekvence (MOF). Medián tohoto rozdělení se nazývá MUF. Nejedná se tedy o maximální použitelnou frekvenci z hlediska komunikace.

Jinými slovy, MUF je frekvence, pro kterou je předpovídána ionosférická podpora v 50 % dnů v měsíci, tj. 15 dní z 30 dní. V daný den se tedy komunikace na frekvenci označené jako MUF může, ale nemusí podařit.

Aby bylo zajištěno dobré komunikační spojení mezi dvěma místy, volí se pracovní frekvence obvykle pod předpokládanou hodnotou MUF. Často se uvádí, že optimální pracovní frekvence leží někde mezi 80-90 % MUF (např. pokud je MUF 10 MHz, optimální frekvence by byla přibližně 8-9 MHz). Ve VOACAP je to však předpovídané rozložení SNR pomocí metod kompletního výkonu systému (např. metody 20, 21, 22 nebo 30), které určuje, které frekvence poskytují přijatelnou úroveň služby

MUFday

MUF souvisí také s dalším parametrem, MUFday. Hodnota MUFday je podíl dnů v měsíci v dané hodině, kdy je provozní frekvence nižší než MUF pro nejspolehlivější režim (tj. režim s nejvyšší spolehlivostí splnění požadovaného SNR). Režim a související údaje uvedené pod uživatelem zadanými frekvencemi jsou vždy nejspolehlivějším režimem. Podrobnější informace naleznete v části Výpočet MUFdays.

SNR, SNR10 a SNR90: Předpokládané rozložení SNR

Rozložení SNR nám říká, jaký stupeň služby lze očekávat v daných dnech v měsíci na dané frekvenci v danou hodinu. Statistická metoda se používá k určení stupně služby za 27 dní (SNR90), 15 dní (SNR) a 3 dny (SNR10) z 30 dní. Neřekne vám však, které dny jsou dobré a které špatné.

Níže jsou uvedeny čtyři výstupní parametry SNR potřebné pro analýzu:

```
1.0 13,1 6,1 7,2 9,7 11,9 13,7 15,4 17,7 21,6 25,9 0,0 0,0 FREQ F2F2 F2F2 F2F2 F2F2
F2F2 F2F2 F2F2 F2F2 F2F2 F2F2 F2F2 - - MODE
80 63 69 78 83 78 68 28 -39 -58 - - SNR
26.7 12,4 13,8 21,2 26,7 26,8 26,8 26,8 26,8 26,8 13,3 - - SNR LW
18.5 7,6 7,1 7,8 12,7 22,2 25,7 25,7 25,7 7,6 - - SNR UP
54 51 55 57 56 51 41 1 -66 -71 - - SNRxx
```

SNR udává hodnotu dB-Hz, kterou lze udržet v 50 % dnů (tj. v 15 dnech) v měsíci. V našem příkladu na frekvenci 11,9 MHz je hodnota SNR 83 (dB-Hz).

SNRxx (tj. SNR90, pokud je REQ.REL. 90 %) udává hodnotu dB-Hz, kterou lze udržet v 90 % dnů (tj. ve 27 dnech) v měsíci. V našem příkladu na frekvenci 11,9 MHz je hodnota SNRxx 56 (dB-Hz). To lze vypočítat jako SNR - SNR LW (nebo 83 - 27 = 56 v našem příkladu).

A konečně **SNR10** (vypočtená jako SNR + SNR UP) je hodnota dB-Hz, kterou lze udržet v 10 % dnů (tj. ve 3 dnech) v měsíci. V našem příkladu na frekvenci 11,9 MHz je hodnota SNR10 přibližně 96 (dB-Hz).

Dva nejdůležitější parametry, které je třeba vzít v úvahu při hledání nejlepší frekvence, jsou hodnoty SNR a SNR90. **Pravidlem je hledat nejvyšší hodnotu SNR a nejvyšší hodnotu SNR90.** Předpokládejme, že požadovaný SNR, který chceme v našem obvodu udržet, je 67 (což není dobrá, ale stále ještě rozumná kvalita poslechu v mezinárodním vysílání). Uvidíme, že SNRxx je na všech našich frekvencích nižší než 67, což znamená, že žádná z nich nedokáže udržet tento stupeň služby 27 dní z 30 dní. Pak budeme muset hledat nejvyšší SNR. Z našich frekvencí by byla nejlepší frekvence 11,9 MHz s hodnotou SNR 83.

Závěr

Závěrem lze říci, že 11,9 MHz je nejlepším kandidátem na provozní frekvenci v 01 UTC během tohoto měsíce. 11,9 MHz je také pod předpokládanou hodnotou MUF 13,1 MHz pro tento režim.

Skupina RPWRG a skupina REL

Rozšířme náš výše uvedený příklad o další dva výstupní parametry (RPWRG a REL) takto:

1.0	13.1	6.1	7.2	9.7	11.9	13.7	15.4	17.7	21.6	25.9	0,0	0,0	FREQ
F2F2	F2F2	F2F2	F2F2	F2F2	F2F2	F2F2	F2F2	F2F2	F2F2	F2F2	-	-	MODE
													SNR
													RPWRG
													REL
													SNR LW
													SNR UP
													SNRxx

RPWRG souvisí s hodnotami SNR90 a REQ.SNR. V našem příkladu výše byla hodnota REQ.SNR nastavena na 67 (**konfigurace programu – uživatelské preference**).

Parametr RPWRG (požadované zesílení výkonu) nám říká, **kolik decibelů je v komunikačním systému potřeba k dosažení hodnoty SNR90 67**. Vypočítá se jako REQ.SNR - SNRxx (nebo 67–56 = 11 na 11,9 MHz). Protože hodnota RPWRG je v našem příkladu kladná, znamená to, že pro náš systém je zapotřebí mnoho decibelů; pokud by byla hodnota záporná, bylo by tolik decibelů nadbytečných (tj. zbytečných) k dosažení požadovaného SNR po dobu 27 dnů z 30 dnů.

Tento parametr se týká návrhu (komunikačního) systému. V našem příkladu na frekvenci 11,9 MHz bychom měli zvážit, jaká opatření bychom mohli přijmout, abychom do systému přidali potřebných 11 decibelů: zdvojnásobením vysílacího výkonu bychom získali 3 decibely, použitím výkonnější vysílací antény bychom mohli získat několik decibelů navíc a na přijímací straně bychom mohli zvolit například tříprvkovou Yagi místo bičové antény, která by ještě přispěla několika decibely navíc. **REL souvisí s hodnotami SNR a REQ.SNR** a je definován jako faktor spolehlivosti obvodu. Udává procento dnů v měsíci, kdy se hodnota SNR bude rovnat nebo překročí hodnotu REQ.SNR. SNRxx nám říká, jaké hodnoty SNR lze dosáhnout v 90 % dnů (27 dnů) v měsíci. Pokud by SNRxx byla 67, pak by hodnota REL byla 0,90 (neboli 90 %, což je námi zadaná hodnota REQ.REL) a RPWRG by byla nula (0).


Závěr

Hodnota REL 0,78 na frekvenci 11,9 MHz naznačuje, že požadované hodnoty SNR 67 lze dosáhnout v 78 % dnů v měsíci. Chcete-li procentuální hodnotu převést na počet dní, podívejte se na tabulky Z. Uvidíme, že 78 % se rovná 23 dnům.

Původně napsal a autorská práva napsal Jari Perkiömäki OH6BG, <https://www.voacap.com/muf.html>

Připomenutí paměti (oblíbené)

V okně zobrazení/Připomínka paměti je možné uložit seznam často používaných frekvencí (oblíbené)



- složku, klikněte na zelené tlačítko + a přidejte název a frekvenci, kliknutím na ikonu zaškrtnutí položku. Kliknutím na ikonu složky přidejte složku, zadejte název složky a klikněte na klávesu Enter/Return na klávesnici.
- Vyberte vytvořenou složku a klikněte na klávesu Enter/Return na klávesnici.


Režim je automaticky zvolen podle režimu zaznamenaného pro danou frekvenci v souboru plánu pásme.

Hlasová klávesnice

Log4OM2 nabízí funkci hlasového klíčování se šesti nahrávatelnými paměťmi.

Nastavení hlasové klávesnice

Chcete-li nastavit hlasový klíč a nahrávat zprávy hlasového klíče, otevřete okno Konfigurace programu Log4OM z nabídky "Nastavení" a vyberte kartu "Zvuková zařízení".



1. V rozevírací nabídce "From/To Radio" vyberte zařízení, která mají být použita pro přenos zpráv keyeru.
2. Výběr zařízení pro nahrávání a přehrávání na panelu "Nahrávání".
3. Zadejte "Název souboru" pro každou paměť.
Poznámka: Dokud není záznam dokončen, je pole s názvem souboru zvýrazněno červeně.
4. Podržte červené tlačítko vpravo od názvu paměti a nahrajte zprávu pomocí mikrofону připojeného k počítači – na konci nahrávání uvolněte červené tlačítko nahrávání.
Poznámka: Pole s názvem souboru se změní na zelené, což znamená, že obsahuje zprávu.
5. Kliknutím na symbol sluchátek vpravo od tlačítka nahrávání přehrajete záznam pro danou paměť.

Použití hlasové klávesnice

- Zprávy hlasové klávesnice se spouštějí pomocí kláves Ctrl + funkční klávesy 1 až 6.
- V dolní části hlavního uživatelského rozhraní se zobrazí vizuální indikace odesílání zprávy.




- Zprávy lze během odesílání přerušit stisknutím klávesy Esc.
- Zprávy lze odesílat, když je aktivní hlavní uživatelské rozhraní nebo když je otevřené okno soutěže.

Soutěžní režim

Přestože Log4OM V2 není plnohodnotný soutěžní deník, poskytuje velmi užitečné rozhraní pro příležitostné soutěžení. Vyhlášovatelé soutěží by měli používat integraci Log4OM V2 s N1MM, aby dosáhli co nejvyšší efektivity.

Nastavení soutěže

- Vyberte možnost "Nastavení soutěže/soutěže".




- Vyberte příslušnou soutěž.
- Upravte datum a čas zahájení a ukončení.
- Přidejte libovolný pevný řetězec, předponu nebo příponu pro soutěž.
- Nastavte sériové číslo na požadované počáteční číslo.
- Klikněte na ikonu pro uložení vpravo dole (disketa)
- Zavřete okno nastavení soutěže.

Provoz v soutěži



Pokud data nastavená v nabídce "Nastavení soutěže" nejsou aktuální, nelze režim soutěže aktivovat!


- Zobrazení soutěže spustíte výběrem položky "Soutěž/soutěž" z panelu nabídek nebo kliknutím na ikonu soutěže (korunka) na hlavním panelu nástrojů.



- Seznam stanic, s nimiž bylo pracováno během doby soutěže, se zobrazuje v dolní části okna.
- Pokud s některou stanicí bylo pracováno již dříve během doby soutěže, zobrazí se v informačním okně [Dupe – WKD SAME BAND].
- Pořadové číslo se automaticky zvyšuje a zobrazuje se spolu s případnou předponou nebo příponou v horní části okna.
- Specifikace antény a rádia uživatele lze změnit výběrem na kartě "Moje (F4)".
- Aktuálně používané rádio lze změnit pomocí seznamu pro výběr soupravy vedle displeje frekvence pro provoz SO2R.

Soutěžení s CW Keyer

V soutěžním režimu je CW Keyer také v soutěžním režimu a poskytuje stejná soutěžní pole odeslaná a přijatá jako v hlavním soutěžním okně.




Vyberte sadu soutěžních maker na kartě Makra (CTRL+F9) a spusťte keyer podle popisu v části Keyer této uživatelské příručky. Klávesnicový provoz pro maximální rychlost QSO je podporován i v soutěžním režimu.

Přidání názvu soutěže

Chcete-li do seznamu přidat název soutěže, upravte soubor contest.csv v editoru Nastavení/zdroje. Ujistěte se, že název soutěže a organizátor soutěže jsou odděleny středníkem, např. ARRL RTTY Round-Up;ARRL-RTTY

Poznámka: Úpravy uložte kliknutím na ikonu malé diskety v pravém dolním rohu okna zdrojů.



CW Keyer

Winkeyer

UPOZORNĚNÍ

Winkeyer je hardwarová jednotka navržená společností K1EL <https://www.hamcrafters2.com/> existují i další varianty. Pro použití podpory Winkeyeru v systému Log4OM musí mít uživatel hardwarovou jednotku Winkeyer připojenou mezi PC a rádiem.

Případně použijte software pro emulaci portu Winkeyer, například software poskytovaný společností FlexRadio. Pokud používáte emulátor portu Winkeyer, přečtěte si příslušnou uživatelskou příručku.

Rozhraní programu Winkeyer lze otevřít buď výběrem programu CW keyer z nabídky "Zobrazit", nebo kliknutím na ikonu Morseova klíče v horním panelu nástrojů.

Rozhraní Winkeyer není kompatibilní se staršími verzemi programu Winkeyer, integrovat lze pouze verze USB.


Nastavení nástroje Winkeyer

Všechna nastavení programu Winkeyer lze změnit na kartě "Nastavení WK", kde by měl být vybrán port USB programu Winkeyer.



Spuštění a zastavení klíče

Po výběru komunikačního portu lze Winkeyer spustit kliknutím na ikonu připojení vedle displeje frekvence (vypadá jako síťový kabel).



Podrobnosti o připojení budou v levém dolním rohu okna keyeru zvýrazněny zeleně.

Po použití je nutné klíčovač odpojit opětovným kliknutím na ikonu připojení před zavřením okna klíčovače.


Fyzický potenciometr rychlosti na hardwaru Winkeyeru lze vypnout zaškrtnutím políčka "Zakázat potenciometr rychlosti" na kartě nastavení.

Provoz v soutěži

Podpora klávesnice Log4OM V2 je navržena pro ovládání klávesnic, aby umožnila vysokorychlostní provoz v podmínkách contestu nebo expedice DX, lze použít i myš, ale bude to pomalejší a těžkopádnější.

Funkční klávesy F1 až F12 aktivují uživatelská makra vytvořená nebo upravená na kartě Makra (Alt 2).

Neomezený počet sad maker (každá sada obsahuje 12 maker) lze uložit pomocí ikony diskety vpravo dole na kartě Makra (Alt 2) a vyvolat kliknutím na šipku vpravo dole na kartě Makra (Alt 2).



Zadávání údajů o volání a QSO

Kurzor je ve výchozím nastavení nastaven na pole "Volací znak", po zadání volacího znaku se provede vyhledávání, jak je popsáno jinde, stav WB4 se zobrazí v panelu vyhledávání údajů v dolní části okna WK.

Při vyjetí z pole volací značky se automaticky zaznamená čas zahájení QSO. Uživatel nyní může na kartě procházet všechna ostatní vstupní pole a zadávat nebo upravovat údaje podle potřeby.

Alt-Enter – uloží QSO do deníku a zaznamená čas ukončení QSO, vymaže zadané datum a umístí kurzor zpět do pole volací značky připravené pro další QSO.

Alt-W – vymaže zadaná data.

Odesílání z klávesnice


Kromě maker je možné odesílat zprávy CW psaním do pole "Text input" v horní části okna WK, přičemž zaškrtnutím políčka "Direct type mode" se text odešle tak, jak byl zadán.

Pokud není zaškrtnuto políčko "Režim přímého psaní", text se odešle až po stisknutí tlačítka "ODESLAT" nebo po stisknutí klávesové zkratky **Alt-S**

Alt-A – vymaže text ve vstupním poli.

Podpora clusteru pro CW Keyer

Když je otevřeno rozhraní klíčovače, pak akce pro jedno a dvojklik na místo v clusteru odešlou zjištěné volací značky, pásmo a údaje o režimu přímo do polí klíčovače.



Seznam klávesových zkratek pro CW

Funkční klávesy F1 až F12 – aktivují uživatelská makra

Ctrl-A – vymaže text v poli pro zadávání textu a přeruší přenos

Ctrl-Enter – uloží QSO do záznamníku

Ctrl-W – vymaže všechna zadaná data

Ctrl-S – odešle text do pole pro zadávání textu přímého typu


Esc – vymaže volací značku a vyhledávací data

Tabulátor – posune kurzor na další pole


Dvojité kliknutí myši – na poslední odeslanou zprávu znovu odešle zprávu

Solární data

Informace o slunečních geomagnetických datech jsou pravidelně aktualizovány z NOAA a základní informace se zobrazují v horním rámečku programu Log4OM, kde se zobrazují hodnoty indexů K a A, aktuální SFI a počet slunečních skvrn.




Podrobnější údaje o Slunci včetně historických informací jsou k dispozici v dialogovém okně Zobrazit/Sluneční data, které zobrazuje měsíční index A, aktuální index K, sluneční skvrny a graf předpovědi slunečních skvrn.



Správce QSO

Kompletní správa dat QSO se provádí v QSO Manageru (Utilities/QSO Manager), kterým lze vyhledávat podle volací značky a rozsahu data pomocí dialogových oken pro rychlé vyhledávání v horní části okna.




Aktualizované informace

Toto tlačítko v levé horní části obrazovky aktualizuje vybraná QSO s využitím online vyhledávacích možností zvolených uživatelem v konfiguraci programu a historického datového souboru Clublog, seznamu zemí Log4OM a speciálních volání.


Export do ADIF

Toto tlačítko v horní části obrazovky exportuje vybraná QSO do souboru ADIF pomocí nejnovější dostupné verze formátu ADIF. Uživatel si může vybrat pole, která chce exportovat, nebo může být vygenerován standardní soubor ADIF.



Export do CSV

Tato možnost umožňuje export vybraných QSO s možností výběru polí, která mají být exportována, a s možností exportu záhlaví ve formátu CSV



Tlačítko zálohování

Tlačítko "Zálohovat" uloží ÚPLNOU zálohu celého deníku uživatele na místo, které si uživatel zvolí.

Tlačítko obnovení

Tlačítko "Obnovit" v levé dolní části obrazovky aktualizuje/obnovuje položky zobrazené v tabulce.

Vybrat/zrušit výběr

Tímto tlačítkem umístěným v dolní části obrazovky se buď vyberou všechny zobrazené položky, nebo se zruší výběr položek zobrazených/vybraných alternativními kliknutími.


Hromadné aktualizace

Všechna pole lze hromadně aktualizovat pomocí různých záložek aktualizace ve správci QSO, přičemž nejprve je třeba vybrat QSO, která chcete aktualizovat, na kartě "Search QSO".

Nejprve vyfiltrujte a vyberte QSO, která chcete hromadně upravit, a poté klikněte na tlačítko "Obnovit" ve spodní části hlavního panelu.


Vyhledávání QSO

Tato záložka umožňuje operátorovi vyhledat a vybrat QSO, která se mají upravit, pomocí nabídky "Filter" v dolní části okna a následně vybrat QSO buď kliknutím myši, Shiftem/kliknutím nebo Ctrl/kliknutím, nebo vybrat všechny kliknutím na tlačítko "Select/deselect" v dolní části.



Aktualizace jednoho pole


Vyberte pole, které chcete aktualizovat, zadejte hodnotu a klikněte na tlačítko "Aktualizovat".



Aktualizace data/času

Datum

Datum vybraných QSO lze hromadně upravit výběrem správného data v kalendáři a kliknutím na tlačítko "Execute", čímž se nezmění zaznamenaný čas.



Čas

Čas vybraných QSO lze upravit nastavením hodnot plus/minus a kliknutím na tlačítko "Execute".

Zarovnání času QSO na časové razítko

Toto by se nemělo používat ve spojení s QSO importovanými ze souboru ADIF, přečtěte si prosím upozornění kliknutím na otazník (?).

Zarovnání času ukončení s časem zahájení

Datum ukončení QSO lze zarovnat s datem zahájení kliknutím na zelené tlačítko.


Simulace

Všechny výše uvedené akce lze před provedením simulovat pomocí kontroly Simulace, která je ve výchozím nastavení z bezpečnostních důvodů nastavena na hodnotu "Simulace".

Moje aktualizace


Tato záložka umožňuje hromadně aktualizovat reference uživatelských, např. IOTA, SOTA, WWFF atd., a sdružení, např. Fists, ten ten atd.

1. V rozvírací nabídce Moje reference vyberte referenční oblast
2. V nabídce "Award" vyberte typ diplomu, např. SOTA, WWFF, POTA atd.
3. Vyberte odkaz a přidejte jej do seznamu odkazů
4. Klikněte na tlačítko "Execute" (provést aktualizaci)



Přímé aktualizace SQL

Zkušení uživatelé mohou také použít metodu přímé aktualizace SQL, ale je třeba ji používat s opatrností a před aktualizací je nutné provést ZÁLOHU.



Aby se zabránilo náhodným aktualizacím, musí být zaškrtnuta všechna zaškrťovací políčka vpravo, kliknutím na tlačítko "Execute" se provede aktualizace SQL.


Ukládání a načítání dotazů SQL

Dvě ikony v levém dolním rohu umožňují ukládat a obnovovat dotazy SQL pro budoucí použití.

Kontroly QSO


Na této kartě lze usnadnit několik automatických aktualizací a kontrol, např.

1. Aktualizace vzdálenosti a azimutu
2. Aktualizace funkce Můj volací znak/operátor/vlastník podle nastavení v aktuálním profilu
3. Aktualizovat Moje asociace podle nastavení v aktuálním profilu
4. Aktualizovat zemi/adresu podle nastavení v aktuálním profilu (vždy se přepíše stávající údaje)
5. Aktualizovat čtverec lokátoru podle nastavení v aktuálním profilu
6. Aktualizace pásma TX z frekvence QSO
7. Oprava hodnoty stavu do správného formátu
8. Aktualizace pomocí externích zdrojů, pokud nejsou známa data z DXCC
9. Nastavení režimu Pro-Mode na Sat pro všechna satelitní QSO
10. Aktualizace názvu země, kontinentu, CQ a seznamu zón ITU podle QSO DXCC




Úprava QSO

Dvojklikem nebo kliknutím pravým tlačítkem myši na QSO a výběrem možnosti "Upravit" se otevře okno pro úpravu QSO.



Správa QSL pro diplom DXCC

Pro lepší pochopení způsobu, jakým se potvrzení QSO používají při udělování diplomů DXCC, je v tomto vývojovém diagramu popsán průběh QSO od iniciace až po žádost o udělení diplomu a zápočet.




Potvrzení QSO

Potvrzení QSO pro papírové QSL eQSL, QRZ, HRDLog, LOTW, Clublog atd. jsou spravována pomocí "QSL Manageru", který se nachází v menu "Utilities".

Potvrzení odchozích a příchozích QSO pomocí QSL karty, eQSL, LOTW a QRZ.com. Online protokoly HamQTH, HRDLog a Clublog neposkytují metodu automatického načítání dat, stahování lze provést pouze ručním stažením a následným ručním importem souborů ADIF.

Výběr QSO pro potvrzení

Při ukládání (logování) QSO je toto QSO označeno v souladu s uživatelským nastavením zvoleným v záložce Nastavení/konfigurace programu/potvrzení.



Každý typ potvrzení lze nastavit samostatně pomocí jedné z následujících možností ADIF pro stav odeslání i přijetí.

Stav potvrzení – Odesláno


Stav	Význam	Popis
Y	ano	<ul style="list-style-type: none"> byl odeslán odchozí QSL lístek QSO bylo nahráno do online služby a přijato touto službou
N	ne	<ul style="list-style-type: none"> neposílejte odchozí QSL kartu nenahrávejte QSO do online služby Odchozí potvrzení nebylo odesláno
R	vyžádané	<ul style="list-style-type: none"> kontaktovaná stanice si vyžádala QSL kartu kontaktovaná stanice požádala o nahrání QSO do online služby
Q	ve frontě	<ul style="list-style-type: none"> byl vybrán odchozí QSL lístek, který má být odeslán bylo vybráno QSO, které má být nahráno do online služby
I	ignorovat nebo neplatné	

Stav potvrzení – Přijato


Stav	Význam	Popis
Y	ano (potvrzeno)	<ul style="list-style-type: none"> byl přijat příchozí QSL lístek QSO bylo potvrzeno online službou
N	ne	<ul style="list-style-type: none"> nebyl přijat příchozí QSL lístek QSO nebylo potvrzeno online službou
R	vyžádané	<ul style="list-style-type: none"> přihlašovací stanice si vyžádala QSL kartu přihlašující stanice požádala o nahrání QSO do online služby
I	ignorovat nebo neplatné	

Výběr QSO


Výběr "Sent status" QSO pro odeslání do LOTW se provádí v záložce nastavení/konfigurace programu/externí služby a měl by se shodovat s výše uvedeným nastavením potvrzení.



V QSL manageru je také možné vybrat QSO podle stavu odeslání nebo přijetí



Uživatelé mohou také QSO vyhledávat a třídit podle stavu potvrzení v záložce QSO Manager/Filtry/Potvrzení a v záložce Poslední QSO/Filtry/Potvrzení






Automatické nahrávání potvrzení v reálném čase při zadávání QSO je popsáno v části "Automatické nahrávání QSO do online deníků"

Ruční nahrávání QSO do online deníků

- Vyberte typ potvrzení v nabídce "Potvrzení hledání"
- Vyberte QSO, která chcete nahrát, nebo klikněte na "Vybrat požadované"
- Klikněte na tlačítko "Nahrát vybraná QSO" v horní části okna QSL manažeru
- Na výsledné obrazovce pro odesílání klikněte na zelené tlačítko "Nahrát"




Nahrání kompletního deníku do Clublogu je možné výběrem "**Special activities**" v horní části obrazovky QSL Manageru, čímž se vymažou všechny stávající záznamy uživatele v Clublogu a nahradí se nahranými záznamy – **Používejte s opatrností!**

Stáhnout potvrzení QSO

Stažení potvrzení z eQSL

- V nabídce "Potvrzení vyhledávání" vyberte možnost eQSL
- Klikněte na tlačítko "Stáhnout potvrzení" v horní části okna
- Vyberte buď rozsah dat, nebo z přijatého data "Poslední stažení"
- V případě eQSL zaškrtněte políčko "Download Cards", pokud jsou požadovány záznamy o lístcích eQSL
- Klikněte na zelenou šipku "Stáhnout" v pravém horním rohu okna



Zpráva o průběhu a výsledcích se zobrazuje v hlavní části obrazovky stahování a lze ji uložit kliknutím na ikonu diskety "Uložit" v levém dolním rohu.

Zobrazení lístků EQSL

Otevřete dialogové okno "Upravit QSO" pro QSO dvojitým kliknutím na záznam QSO


Výběrem karty "Attachments" zobrazíte související eqsl Card



LOTW manuál ke stažení

- Ve správci QSL vyberte v nabídce "Search Confirmation" položku LOTW
- Klikněte na tlačítko "Stáhnout potvrzení" v horní části okna.
- Vyberte buď rozsah dat, nebo datum "Poslední stažení".
- Pokud není nutné stahovat potvrzení o připsaných QSL, nezaškrtněte políčko "Retrieve Credited QSL's"
- V případě potřeby lze stahování filtrovat podle volacího znaku stanice uživatele.
- Klikněte na zelenou šipku "Stáhnout" v pravém horním rohu okna.
- Po dokončení stahování zavřete okno stahování a zobrazte výsledky v tabulce Správce QSL.


UPOZORNĚNÍ: Nejsou-li k dispozici žádné aktualizace ke stažení z LOTW, tabulka QSL Manageru se nezaplní, pokud nestisknete tlačítko 'Hledat'.



Nahrávání QSL lístků


Ruční zadávání QSL lístků přijatých poštou nebo od QSL služby:

- V poli "Select confirmation" vyberte možnost "QSL"
- Do pole "Volací znak" v horní části okna zadejte volací značku přijatého lístku
- Zaškrtněte políčko "Povolit hromadnou aktualizaci"
- Vyberte QSO, která jsou potvrzena lístkem
- Vyplňte pole vpravo na barevném (krémovém) panelu aktualizace
- Klikněte na ikonu "Uložit" na disketě



Aktualizace odeslaných karet lze dosáhnout podobným způsobem, a to vyplněním levé strany krémově zbarveného panelu s označením "Odesláno"

Vyhledávání QSO podle data, rozsahu data, stavu odeslání a přijetí se provádí ve vyhledávacím panelu vlevo, složitější vyhledávání se provádí pomocí funkce "Filtr" ve spodní části okna.




Automatické nahrávání QSO do online deníků

Na kartě Nastavení/Konfigurace programu/externí služby vyberte online deníky, které se mají automaticky odesílat (QRZ, Clublog, HRDLog, EQSL, HamQTH a LOTW),


QRZ.com

Uživatel MUSÍ být placeným/předplatitelem XML členem QRZ, aby mohl používat API pro automatické nahrávání poskytované QRZ.

Klíč API QRZ najdete po přihlášení na webové stránce uživatelů QRZ a výběru položky Můj deník/nastavení, klíč API se zobrazí na levé straně v panelu informací o deníku.




Zkopírujte a vložte klíč API do pole "API Key", jak je uvedeno níže, a zaškrtněte políčko "Automatic upload on new QSO".



Clublog


Vyplňte požadovaná pole a zaškrtněte políčko "Automatické nahrávání při novém QSO".



HRDLog

Získejte kód pro nahrávání z webové stránky HRDLog a zadejte jej spolu s volací značkou a zaškrtněte políčko "Automatic upload on new QSO"

Pokud je požadováno, aby byl deník viditelný pro přátele při vysílání na webové stránce HRDLog, zaškrtněte také políčko "Automatic HRDLog ON AIR".



The screenshot shows the 'Configuration' window with the 'External services' tab selected. The 'HRDLOG.NET' button is highlighted. Below it, the 'User' and 'Upload code' fields are empty. The 'Automatic upload on new QSO' and 'Automatic HRDLog ON AIR' checkboxes are checked.



HRDLOG kód pro nahrávání NENÍ heslo uživatele HRDLog. Lze jej nalézt na stránce nastavení uživatele HRDLog nebo lze na webové stránce HRDLog zadat požadavek na nahrání "KEY".

EQSL

Vyplňte požadovaná pole a zaškrtněte políčko "Automatické nahrávání při novém QSO".


EQSL BUG

V době psaní článku 02/10/2020 je problém s hesly eQSL

EQSL umožňuje uživatelům registrovat se pomocí až 18místného hesla, ale heslo pro odesílání do EQSL akceptuje pouze 14 číslic, což způsobuje, že odesílání nebo přihlášení do EQSL selže.

Společnost EQSL byla na tuto chybu upozorněna, ale dokud ji neodstraní, doporučujeme uživatelům omezit délku hesla na 14 číslic.

Ujistěte se, že přezdívka QTH odpovídá přezdívce uvedené na stránce profilu uživatele EQSL



The screenshot shows the 'Configuration' window with the 'External services' tab selected. The 'EQSL' button is highlighted. Below it, the 'User', 'Password', and 'QTH Nickname' fields are empty. The 'Automatic upload on new QSO' and 'Update QSO locator based on EQSL reported locator' checkboxes are checked.

Zaškrtněte také políčko "Aktualizovat lokátor QSO na základě EQSL", abyste použili lokátor z EQSL

HamQTH

Vyplňte požadovaná pole a zaškrtněte políčko "Automatické nahrávání při novém QSO".

The screenshot shows the 'Configuration' window with the 'External services' tab selected. The left sidebar lists various configuration categories. The main area has tabs for QRZ.COM, CLUBLOG, HRDLOG.NET, EQSL, HAMQTH, and LOTW. The HAMQTH tab is active, showing fields for User, Password, and Callsign, each with a corresponding input box and a folder icon. Below these fields is a checkbox labeled 'Automatic upload on new QSO' which is checked.

LOTW

Vyplňte požadovaná pole a zaškrtněte políčko "Automatic upload on new QSO".



- Program TQSL musí být nainstalován a musí být zaznamenán platný certifikát
- MUSÍ být vyplněna "Temporary path " (dočasná cesta)
- "ID stanice" a "Uživatel" (volací znak) MUSÍ odpovídat certifikátu, který používá TQSL

The screenshot shows the 'Configuration' window with the 'LOTW' tab selected. The left sidebar is the same as in the previous image. The main area has tabs for QRZ.COM, CLUBLOG, HRDLOG.NET, EQSL, HAMQTH, and LOTW. The LOTW tab is active, showing fields for User, Password, TQSL exe path, Temporary path (opt), Station ID, TQSL Private pass, and My call (opt). Each of these fields has an input box and a folder icon with a question mark. Below these fields is a checkbox labeled 'Automatic upload on close' which is checked.



Po vyplnění všech údajů protokolu online klikněte na tlačítko "ULOŽIT a POUŽÍT"



Automatické odesílání do externích zdrojů proběhne v rozmezí 0 až 30 sekund po uložení procesem na pozadí.
Log4OM bude poskytovat možnost přidat minimální zpoždění 1 minutu po uložení QSO, aby uživatelé mohli smazat chybně uložené QSO

Nahrání manuálu LOTW

V okně "Utilities/QSL manager" může uživatel třídit, filtrovat a vybírat pomocí nástrojů, které jsou k dispozici a které jsou podrobně popsány jinde, nebo použít tlačítko "Select required".

Zvolte Požadované

Tlačítko "Select required" (vybrat požadované) seřadí podle nastavení vybraných na kartách "Nastavení/Konfigurace programu/Potvrzení" a "Nastavení/Konfigurace programu/Externí služby/LOTW" tabulky např.


pokud je typ potvrzení LOTW nastaven na odesláno = vyžádáno

a

pokud je v externí službě LOTW 'UPLOAD FLAG' nastavena hodnota "Requested"

potom

kliknutím na tlačítko "Vybrat požadované" se vyfiltrují QSO se statusem LOTW odesláno = vyžádáno a zvýrazní se připravené k odeslání.



Kliknutím na tlačítko "Upload selected QSO" v horní části okna se otevře okno pro nahrávání, které zobrazí počet nahrávaných QSO a po stisknutí zelené šipky pro nahrávání zobrazí průběh nahrávání.



Po dokončení akcí zavřete všechna okna


LOTW Automatické nahrávání

LOTW žádá vývojáře, aby automaticky nenahrávali QSO při ukládání každého QSO, protože to příliš zatěžuje servery LOTW v době konání závodů a speciálních expedic.

Log4OM automaticky nahraje QSO, která jsou označena jako Sent status = No nebo vyžádaná podle nastavení v záložkách 'Settings/Program Configuration/confirmations' a 'Settings/Program Configuration/External services/LOTW',

když je program ukončen.

Chcete-li zvolit toto automatické nahrávání, zaškrtněte políčko "Automatické nahrávání při zavření" na kartě "Nastavení/Konfigurace programu/Externí služby/LOTW".



Vysvětlení polí Externí služba/LOTW

User – volací znak uživatele

Password – heslo používané při přihlašování na webové stránky ARRL/LOTW

TQSL exe path - umístění softwaru TQSL v počítači uživatele (výchozí je C:\Program files (x86)\TrustedQSL\tqsl.exe) – cesta k souboru tqsl.exe

Temporary path – umístění na místním počítači, kam může Log4OM ukládat dočasné soubory LOTW – uživatel MUSÍ zadat umístění.

ID stanice – umístění stanice uložené v programu TQSL pro volací značku uvedenou v poli User výše.

TQSL Private pass – jakékoliv soukromé heslo používané TQSL (běžně se nepoužívá)



My call – volací značka uživatele (běžně se nepoužívá)

Štítky

Log4OM nabízí funkci tisku a návrhu štítků pro QSL karty a adresní štítky.

Design štítku

Návrh štítků je k dispozici v nabídce "Nástroje", k dispozici jsou některé standardní šablony štítků, ale nové šablony lze snadno navrhnout pomocí nabídky Nástroje/Definice štítků.



Jakmile je šablona navržena, je k dispozici možnost zkušebního tisku, která umožňuje zkontrolovat, zda se návrh hodí pro rozložení štítků, a to kliknutím na tlačítko "Test PDF".

POZNÁMKA

Tiskárny stejné značky a modelu se poněkud liší v rozvržení tisku, takže Paul možná bude muset provést některé MALÉ změny korekčních faktorů – pokud tak učiníte, nezapomeňte rozvržení uložit.

Body, na které je třeba dávat pozor:

1. Nepředpokládejte, že se šablona uloží automaticky, je třeba ji uložit ručně
2. Na šablony štítků bude často nutné použít korekční faktory, aby se zohlednily rozdíly v přesnosti tiskárny.
3. Zadáním korekčního faktoru se tato korekce přidá ROVNĚ ke každému rozestupu štítků.
4. Zaškrtnutím políčka pro proporcionální korekční faktor se korekční faktor rozestupu štítků zvyšuje proporcionálně s každým dalším řádkem/sloupcem, např. je-li vybrána hodnota 3, první rozstup bude 3, druhý 6, třetí 9 atd.
5. Zaškrtnutím políčka pro invertovaný proporcionální korekční faktor se proporcionálně zvýší korekční faktor rozestupu štítků obráceně např. při výběru hodnoty 3 bude poslední mezera 3, předposlední mezera 6, další mezera 9 atd.



Doporučuje se provést zkušební tisk na běžný papír, který se poté umístí na papír se štítky a podrží se před zdrojem světla, aby se zkontrolovala správnost rozložení, místo aby se testy tiskly přímo na drahý papír se štítky.

UPOZORNĚNÍ

Dokonce i tiskárny stejné výroby a stejného modelu se budou lišit v rozložení tisku, proto může být nutné použít pole "Korekční faktor" k doladění rozložení.

Tisk štítků QSL

Nabídku Tisk štítků lze vybrat z nabídky Nástroje.

- Vyberte QSO, pro které jsou požadovány štítky, pomocí různých možností filtrování na kartě Výběr QSO, tj. Stav odeslání, rozsah data, metoda QSL, volací značka stanice a podle "Odpověď na přijaté QSL" nebo na jakémkoli jiném poli pomocí filtrů. Výběr podle volací značky stanice je užitečný zejména při provozu volacích značek pro zvláštní události nebo soutěžní volání.
- Po výběru QSO je zvýrazněte pro tisk

- Klikněte na tlačítko "Potvrdit výběr"
- Ujistěte se, že jsou informace pro každé QSO správné, pomocí možností online vyhledávání v horní části okna
- Připojte jakoukoli speciální QSL zprávu nebo poznámku, která má být přidána
- Vyberte požadovanou metodu QSL (bez odesílání, Bureau, Direct, Manager nebo Manager DCT)
- Kliknutím na zelené zaškrtnutí v pravém horním rohu okna potvrďte výběr a podrobnosti

Label print

QSO selection | Routing | Print

CALLSIGN HB9HLM **Country** Switzerland **HamQTH** **QRZ.com** **QRZCQ** **Hamcall**

André Breguet Qsl Via Hb9ocr

Address: André Breguet Qsl Via Hb9ocr, Boudry/Ne, Switzerland

QSL Shipping method: NO SEND, Bureau, Direct, Manager, **Manager DCT**

QSL Via: HB9OCR 2 USD or 2 IRC or via Buro or LOTW

MANAGER: HB9OCR **HamQTH** **QRZ.com** **QRZCQ** **Hamcall**

Address: Marco Hardmeier, Via Ponte Tresa 15, Sorengo, TI 6004

QSL Via: HB9OCR

QSL Message: HB9HLM|11/08/2018 13:00:09|20m|SSB Refs:

Note: ☐ SASE required, ☐ Contribution required

Selected QSO will be printed

1 items selected

Label 7 of 10

- Když jsou všechny označeny jako vybrané, klikněte na kartu "Tisk"
- Vyberte požadovaný stacionární štítek
- Zkontrolujte další podrobnosti tisku (Print QSO Msg, Comment, My refs. atd.)
- Zvolte příslušné štítky zpráv (Nic, Tisk QSL zprávy nebo tisk poznámek)
- Zkontrolujte požadované volby tisku (Přímý, Tisknout štítky s adresou atd.)
- Vyberte pozici prvního štítku, který se má vytisknout
- Klikněte na tlačítko PDF

Label print

QSO selection | Routing | **Print**

Step 1: Label choice

Select label: Avery 8160 Refresh Edit

Single QSO messages (each QSO): ☐ Nothing ☒ Print my refs ☐ Print Comment

Label messages (bottom area): ☐ Nothing ☒ Print QSL Message ☐ Print Notes

Step 2: Print selection

☒ Print ADDRESS labels
☒ Print BUREAU
☒ Print DIRECT
☒ Print MANAGER DIRECT
☒ Print MANAGER BUREAU
☒ Print QSL requiring SASE
☒ Print QSL requiring contribution

Step 3: Print

PDF icon Skip initial 0 Labels
 Reset PRINTED status

Step 4: QSO update


Selected QSO will be updated to new QSL sent status

Resulting QSL sent status: Queued
 Sent date: 17/12/2020


0 items selected

Label 10 of 10

- Otevře se výchozí prohlížeč PDF a zobrazí štítky k tisku, jak je uvedeno níže




- Za předpokladu, že jsou výsledky přijatelné, vytiskněte štítky.
- Vyberte stav odeslaného QSO, který má být označen pro každé z uvedených QSO
- Zvolte datum QSO, které má být označeno jako datum odeslání QSL
- Po kliknutí na ikonu pro uložení na disketu se u každého QSO aktualizuje a uloží stav odeslání QSL a datum odeslání.



Operaci lze přerušit kliknutím na tlačítko "Reset PRINTED status"

Výchozí zpráva QSL

Na kartu Nastavení/Konfigurace programu/Potvrzení lze přidat výchozí zprávu definovanou uživatelem, jak je uvedeno níže:



Statistická analýza

Log4OM V2 umožňuje podrobnou statistickou analýzu databáze různými způsoby.


Statistiky pro zpracované a potvrzené země

Stav potvrzení pro zemi (DXCC Entitu) se zobrazuje ve formuláři statistik (View/Statistics)


Tyto statistiky lze filtrovat následujícími metodami:

- Typ potvrzení – QSL, EQSL, LOTW atd.
- Pásmo nebo více pásem
- Režim nebo více režimů
- Rozsah dat
- Zahrnout nebo zobrazit smazané položky a nezpracované země

Tyto filtry se používají pomocí výběrových nabídek v horní části okna.



Výběrem země v levém seznamu zemí se zobrazí všechny kontakty s touto zemí.



Dvojklikem na položku v seznamu otevřete okno editoru.

Úprava dat

V horní části okna editoru jsou 4 ikony:

- Ikona úplně vlevo jako disketa uloží všechny provedené změny
- Druhá ikona zaškrtnutí uloží změny a zavře okno
- Třetí ikona ve tvaru zeměkoule provede vyhledání volacího znaku na řádku a aktualizuje případné chybějící informace.
- Prává ikona připomínající popelnici záznam odstraní.



Různé záložky umožňují editaci údajů o ostatních stanicích, údajů o uživateli a informací o QSO, včetně aktualizace potvrzení QSL a odkazů na diplomy.

Statistika zpracovaných a potvrzených lokátorů

Záložka statistiky tabulky v hlavním okně poskytuje podobné informace a možnosti filtrování jako tabulka potvrzení o zemích pro tabulku "Maidenhead Reference" (lokátory).

Statistics

Country Statistics Grid Statistics

Station Callsign

Statistics view by

Band filter

Mode filter

From 18/07/2019

To 18/07/2019

0 items selected

0 items selected

Callsign	Qso Date	Band	Mode	Station	Callsign	Address	Age	AIndex
G0JNZ	08/09/2018 0...	80m	SSB	G4POP	The Robins 2 ...	0	5	
G0JNZ	15/03/2018 0...	60m	SSB	G4POP	The Robins 2 ...	0	9	
G0JNZ	06/02/2018 0...	60m	SSB	G4POP	The Robins 2 ...	0	8	
G0JNZ	09/11/2017 1...	60m	SSB	G4POP	The Robins 2 ...	0	47	
G0JNZ	24/01/2014 1...	60m	SSB	G4POP	Chapel St Leo...	0	0	
G0JNZ	22/02/2013 0...	60m	SSB	G4POP	The Robins, 2 ...	0	0	
G4ITB	05/03/2010 2...	160m	SSB	G4POP	JIM STONE35 ...	0	0	
G0JNZ	22/11/2008 0...	80m	SSB	G4POP	20 CLEVELAN...	0	0	
G0JNZ	04/11/2008 0...	80m	SSB	G4POP	20 CLEVELAN...	0	0	
G0JNZ	29/07/2008 0...	80m	SSB	G4POP	20 CLEVELAN...	0	0	

Refresh

Record shown: 10 max: 1000

Stav diplomů

Stav potvrzení o diplomech, podání a zápočtu spojení se zobrazuje ve formuláři Statistika diplomů (Zobrazit/Statistika diplomů) výběrem DXCC z nabídky udělení a typu udělení DXCC z nabídky Preferovaná konfigurace.

Reference	Country	160m	80m	40m	30m	20m	17m	15m	12m	10m	6m	2m	70cm
1	VE - Canada		C	C	V	V	V	V	V	V	C		
3	YA - Afghanistan				V	V	V	V	V	V			
4	3B7 - Agaña				V	V	V	V	V	V			
5	OH0 - Åland Is.				C	V	C	V	V	V			
6	KL7 - Alaska				C	V	V	V	V	V			
7	ZA - Albania				C	V	V	V	V	V	C		
9	KH8 - America...				V	V	V	V	V	V			
10	FTS2 - Amster...				V	V	V	V	V	V			
11	VUA - Andama...				V	V	V	V	V	V			
12	VP2E - Anguilla				V	V	V	V	V	V			
13	CE9, K04 - An...				V	V	V	V	V	V			
14	EA - Armenia				C	C	V	C	V	V			
15	UA8, UA0 - As...				C	V	V	V	V	V			
16	ZL9 - New Zea...				V	V	V	V	V	V			
17	VY0 - Aves Is.				V	V	V	V	V	V			
18	43 - Azerbaijan				V	V	V	V	V	V			
20	KH1 - Baker & ...				V	V	V	V	V	V			
21	EA6 - Balearic Is.				V	V	V	V	V	V			
22	T8 - Palau				V	V	V	V	V	V			
24	3Y - Bouvet				V	V	V	V	V	V			
27	EU - Belarus				V	V	V	V	V	V			
29	EA8 - Canary Is.				V	V	V	V	V	V			
31	T31 - C. Krib...				V	V	V	V	V	V			

Záložka filtry ocenění umožňuje pokročilé filtrování ocenění (nikoliv hlavních výchozích ocenění jako DXCC atd.)

Reference	Reference	Reference	Country	160m	80m	60m	40m	30m	20m	17m	15m	12m	10m	6m	4m
9H/GO-001	Ta'Dbiegi	Malta	Malta					W							
EA1/CT-081	Las Nievespico...	Spain - North ...	Spain						W						
EA2/BI-057	Ereñozar	Spain - North	Spain				W								
G/SP-013	Gun	England	England								W				
OE/SB-271	Lidaunberg	Austria	Austria						W						
SP/BZ-028	Praszywka Wie...	Poland	Poland						W						
SV/AA-001	Athos	Greece	Greece						W		W				
SV/ST-062	Seintani	Greece	Greece						W						

Kompletní statistiky pro potvrzení a stav připsání ocenění se zobrazují na kartě "Statistiky"

Statistic	160m	80m	40m	30m	20m	17m	15m	12m	10m	6m	2m	70cm	Total
WORKED	38	79	172	181	326	309	300	267	269	58	5	2	339
CONFIRMED	36	70	149	164	322	301	290	251	254	46	5	2	339
VALIDATED	31	58	89	143	234	199	186	161	169	37	1	2	317
SUBMITTED													
GRANTED													
WORKED CW	2	17	51	159	133	141	76	66	42	9			261
CONFIRMED CW	2	14	37	141	112	124	65	59	38	8			239
VALIDATED CW	2	13	21	106	82	80	42	46	33	8			207
SUBMITTED CW													
GRANTED CW													
WORKED DIG...	30	48	43	95	79	33	32	27	42	9			147
CONFIRMED D...	26	43	30	78	66	23	24	20	30	9			129
VALIDATED D...	26	41	30	76	59	18	21	19	22	9			117
SUBMITTED D...													
GRANTED DIG...													
WORKED PHO...	16	50	151		321	293	292	240	253	51	5	2	336
CONFIRMED P...	16	36	128		315	274	279	220	236	38	5	2	335
VALIDATED P...	9	15	65		209	152	163	123	141	28	1	2	294
SUBMITTED P...													
GRANTED PH...													

Zobrazení potvrzení o diplomech, které se spoléhají na správu odesílání

Některé diplomy nevyžadují potvrzení běžnými metodami papírových QSL, LOTW, eQSL atd., protože diplomy jsou potvrzeny a vydány pouze nahráním do manažeru diplomů, např. IOTA a SOTA.

U těchto diplomů se na displeji zobrazí pouze šedá buňka se stavem "Zpracováno" pro zpracované reference, jak je uvedeno níže.

Je možné zvolit zobrazení potvrzení podle:

1. Zrušení zaškrtnutí políčka "Zobrazení diplomu"
2. Vybrané typy potvrzení z nabídky "Zobrazení statistik podle"
3. Klikněte na tlačítko Obnovit.

1. Deselect

2. Choose confirmations

3. Click 'Refresh'

Reference Code	Reference Description	Reference Group	160m	80m	60m	40m	30m	20m	17m	15m	12m	10m	6m	Allowed Dxcc
AF-002	Amsterdam & St Paul Isl...	AF-002				C								10
AF-003	Ascension Island	AF-003						W						205
AF-004	Canary Islands	AF-004				C		C	C					29
AF-013	Canary Islands	AF-013								W				438
AF-014	Canary Islands	AF-014			C		W		C	C				256
AF-016	Canary Islands	AF-016							W					453
AF-018	Pantelleria Island	AF-018								C				248
AF-023	Sao Tome Island	AF-023						C						219
AF-073	Sfax Region group	AF-073										C		474
AF-086	Windward Islands (aka ...	AF-086						W						409
AS-004	Cyprus Island	AS-004			C			W						215,283
AS-007	Honshu Island	AS-007						C						339
EU-001	Dodecanese	EU-001				C		C	C					45
EU-002	Aland Islands	EU-002			W							W		5
EU-003	Eastern Azores group	EU-003						C						149
EU-004	Faroe Islands	EU-004						C	W					21
EU-009	Outer Hebrides/Wester...	EU-009	W	C	C	C	C	C	W	W			C	223,294,279
EU-010	Shetland	EU-010		W	W			W						279
EU-012	Jersey	EU-012			W									279
EU-013	Jersey	EU-013				C								122
EU-014	Corsica Island	EU-014				W		C		C				214
EU-015	Crete Island	EU-015						C	W		W			40
EU-016	Dalmatian South group	EU-016			C		W	C						497,296
EU-017	Eolie Islands, Lipari Islands	EU-017						W						248
EU-018	Faroe Islands	EU-018		W										222
EU-021	Iceland	EU-021			C	W		C	C	C				242
EU-023	Malta group	EU-023						C	C					257
EU-024	Sardinia Island	EU-024				C		C	C	W				225
EU-025	Sicily Island	EU-025				C		C	C					248
EU-026	Svalbard	EU-026						C						259
EU-029	Svalbard	EU-029	W	C	C	C	C	C	W					221
EU-030	Svalbard	EU-030						W						221

Správce diplomů – základní použití

Pomocí Správce diplomů (Nástroje/Správce ocenění) je možné upravovat, vytvářet, importovat a exportovat diplomy.

Award Management

File Update Utilities

Available Awards: 160MMI, AA, ARLHS_WLOL, ARM, ASC, ATDA, BGA, CATCH22, CCC, CDM, CHINESE_PROVINCES, CNPA, COTA-9A, DAI, DCI, DDFM, DIA, DIFM, DIP, DIFO, DLD, DME, DMSM, DTMBA, DVV, DXCC, ELK, GIA, GIOA, H26, HOLYLAND, IIA, IOTA, IOTA

Award info | Award type | Confirmation | References | Import | Award configurations

Award Code: **DIPLO** [Valid] [Protected award] Last updated: 03/02/2020

Award Name: Diplome des Iles Francaises d'Outremer

Description: French Overseas Island Award

Award URL: <http://f5nod.chez-alice.fr/diforulesg.html>

Download URL: <http://f5nod.chez-alice.fr/difolist.html>

Reference URL: The link to the single reference award. Use <REF> as replacement for the reference code

Valid from: 01/01/1900 Valid to: 31/12/9998 Alias: ?

Emission | **Valid bands** | **Valid mode** | **DXCC list**

CW DIGITAL PHONE

Valid bands: 136kHz, 600m, 160m, 80m, 60m, 40m, 30m, 20m, 17m, 15m. 10 items selected

Valid mode: AM, AMTORFEC, ARDOP, ATV, CHIP, CHIP64, CHIP128, CLO, CONTEST. 0 items selected

DXCC list: Abu Ai Is. [deleted], Afghanistan, Agalega & St. Brandon Is., Aland Island, Alaska, Albania, Aldabra [deleted], Algeria, American Samoa. 22 items selected

At least one must be selected or each reference must have a valid DXCC

Current award: DIPLO

Dvojitým kliknutím levým tlačítkem myši na libovolný diplom v levém podokně jej otevřete a připravíte k úpravám



Diplomy lze zálohovat, importovat a exportovat pomocí nabídky Soubor a aktualizovat pomocí nabídky Aktualizace, zatímco nabídka Nástroje umožňuje správu souborů aplikace Excel pro slučování souborů.

Zálohování a obnovení uživatelských diplomů

V nabídce "Soubor" vyberte

Export diplomu

Dvakrát klikněte na diplom v levém podokně.

- Vyberte možnost Soubor/Exportovat diplom.
- Vyberte umístění, zadejte název a uložte.

Import diplomu


- Přejděte na Nástroje/Správce ocenění a poté na Soubor/Import diplomu - vyberte soubor - zavřete správce diplomů.
- Přejděte na Nastavení/údržba/rescan QSO Reference (Bude to chvíli trvat, ale můžete sledovat jeho průběh v okně Nápoředa/Žurnál reálného času)

Aktualizace diplomů

Poskytuje aktuální informace o IOTA, SOTA a obecných diplomech Log4OM

Nástroje


Umožňuje sloučení a export pracovních listů aplikace Excel.



- Když je ve spodním řádku uvedeno "Aktualizace ocenění dokončena", lze okno protokolu zavřít

Podmínky diplomů – úpravy


V některých případech je nutné podmínky upravit, a to buď jednotlivě, nebo hromadně. Úpravy jednotlivých podmínek lze provést dvojklikem na příslušné QSO a výběrem záložky "Award Refs" v editačním okně, výběrem diplomu a zaškrtnutím/odškrtnutím políček "submitted" a "granted".




Podmínky diplomů – hromadné úpravy

Když více než jedno QSO vyžaduje aktualizaci podmínek:

1. Otevřete displej "Zobrazit/stav přidělení"
2. Vyberte požadovaný diplom




3. Vyberte kartu "Hromadný editor"
4. Filtr pak zvýrazní QSO pro editaci
5. Vyberte požadovanou akci




6. Klikněte na příslušnou akci (Odebrat povoleno, Nastavit povoleno, Nastavit potvrzeno atd.)
7. Klikněte na tlačítko "OK" v okně s upozorněním a pokračujte.

Vyřizování diplomu IOTA

- Otevřete obrazovku Zobrazení/statistika diplomů
- Z rozbalovací nabídky "Ocenění" vyberte diplom IOTA
- Chcete-li zobrazit pouze zpracované ostrovy, zaškrtněte políčko "Zobrazit pouze zpracované"



- Kliknutím na kartu "Filtry diplomů" získáte přístup k široké škále možností filtrování
- Vyberte požadované filtry a poté tlačítko Obnovit



- Na kartě statistiky se zobrazují informace o počtu zpracovaných ostrovů podle pásma, režimu a stavu potvrzení.

Awards statistics

Award: SOTA | Summits On The Air | Import data | Export data

Award view | Award filters | Statistics | Maintenance | Export data

Statistic	160m	80m	60m	40m	30m	20m	17m	15m	12m	10m	6m	2m	Total
WORKED		2	30	23	87	115	9	15		19	1	2	251
CONFIRMED													
VALIDATED													
SUBMITTED													
GRANTED													
WORKED CW		1	14	21	87	108	9	15		18			226
CONFIRMED CW													
VALIDATED CW													
SUBMITTED CW													
GRANTED CW													
WORKED DIGI...						1							1
CONFIRMED D...													
VALIDATED D...													
SUBMITTED D...													
GRANTED DIG...													
WORKED PHO...		1	16	2		8	1			1	1	2	32
CONFIRMED P...													
VALIDATED P...													
SUBMITTED P...													
GRANTED PH...													

Statistics consider only the QSO confirmation method indicated in the award configuration, NOT the current filter used in the award view. An award with LOTW confirmation only will show CONFIRMED status only if a QSO containing the reference has been confirmed through LOTW on the selected band/emission type.

CHASER | ACTIVATOR | VIEW REFERENCE BY QSO CONFIRMATION

- Příležitostně může být nutné znovu vyhledat odkazy na diplomy, což lze provést na kartě "Údržba".

Awards statistics

Award: SOTA | Summits On The Air | Import data | Export data

Award view | Award filters | Statistics | Maintenance

WARNING:
This button will REMOVE all references of the current awards from your log.
Log4OM is able to rebuild references from QSO data, if enough data are available.
In some cases if you have directly saved the reference in the QSO without writing anything in the comments, and the reference is not recoverable from QSO data, this reference cannot be AUTOMATICALLY recovered and will be lost. Use at your own risk

WIPE AWARD REFERENCES

RESCAN AWARD REFERENCES

CHASER | ACTIVATOR | VIEW REFERENCE BY QSO CONFIRMATION

Aktualizace pomocí staženého CSV souboru IOTA CSV

IOTA poskytuje ke stažení soubor CSV se statusem QSO awards ve formátu csv (Comma separated value) a tento soubor lze spojit s deníkem uživatele Log4OM a aktualizovat tak status Validated nebo Granted.

- V okně pro udělení IOTA klikněte na tlačítko "Importovat data" na horním panelu nástrojů
- Vyberte soubor csv, který jste si předtím stáhli z webu IOTA
- V rozevírací nabídce "Oddělovač polí" vyberte oddělovač polí (,) čárka
- Zaškrtněte políčko "Soubor obsahuje záhlaví"
- Klikněte na "Náhled"

Batch confirmation import

Parameter setting Execution

Import file C:\Users\g4poparrl.net\Desktop\IOTA_rsgb_importado.csv

Field separator , ☒ File contains header

Preview

"Ref. No.", "Callsign", "UTC", "Count for", "Method", "Status"
 "AF-002", "FT5ZM", "2014-01-29 11:21:00", "HF bands", "QSL", "Accepted"
 "AF-003", "ZD8Z", "0000-00-00 00:00:00", "HF bands", "QSL", "Accepted"
 "AF-004", "EA8AJ0", "0000-00-00 00:00:00", "HF bands", "QSL", "Accepted"
 "AF-005", "D44BS", "0000-00-00 00:00:00", "HF bands", "QSL", "Accepted"

Drag and drop fields into relevant destination fields

Award IOTA Multiple credit separator

Load config Save config

Fields identified

0 # "Ref. No."
 1 # "Callsign"
 2 # "UTC"
 3 # "Count for"
 4 # "Method"
 5 # "Status"

QSO match fields Award match fields Award match rules

Fields match

Callsign Reference (opt)

Band

Mode

Date

Time

Date + Time

Date Time format

yyyy / MM / dd

HH : mm : ss

☒ Allow reuse of fields

Chybějící data importu CSV

Soubor CSV IOTA není příliš obsáhlý a je obtížné jej přiřadit k zaznamenaným QSO, protože neobsahuje informace o pásmu a módu, což se dále komplikuje, když některé záznamy v souboru CSV neobsahují datum nebo čas QSO. Log4OM poskytuje shodu v případě, že existuje pouze jedno QSO s danou volací značkou, ale v případě, že stanice pracuje na více pásmech, je na uživateli, aby buď ignoroval (Be strict in matching), nebo označil všechny (Relaxed) takto:

Přísný režim:

Aktualizuje JEDNO A POUZE JEDNO QSO na řádek. Pokud je nalezeno více QSO s danými parametry, NIC se neaktualizuje.


Uvolnění omezení:

Pokud je jeden nebo více HLEDANÝCH PARAMETRŮ neplatných (např. iota DATE je 00-00-0000), aplikace NIC se NEAKTUALIZUJE. Pokud je nastaven příznak Relax constraints, je jeden nebo více chybějících parametrů IGNOROVÁN.


Výběr režimu STRICT MODE i RELAX CONSTRAINTS znamená:

"Aktualizovat pouze JEDNO QSO na řádek. Pokud jeden parametr chybí, ignorujte ho, ale přesto povolte aktualizaci pouze jednoho QSO na řádek"


Import IOTA funguje s oběma zvolenými možnostmi, protože ignoruje neplatné datum (00-00-0000), ale QSO porovná pouze tehdy, pokud se shoduje volací značka a existuje pouze jedno QSO s touto volací značkou.



- Klikněte na tlačítko "Load config" a vyberte soubor "IOTA_IMPORT_CONFIRMATIONS.json"
- Klikněte na tlačítko Otevřít



- Klikněte na kartu Provedení



- Kliknutím na levou ikonu "Gear" se simuluje akce sloučení, aniž by se změnil uživatelův deník.
- Kliknutím na pravou ikonu "Gear" se data importují a sloučí do deníku uživatele
- Po dokončení sloučení zavřete okno importu a klikněte na tlačítko obnovit v hlavním zobrazení diplomu IOTA.

Reference Code	Reference Description	Reference Group	160m	80m	60m	40m	30m	20m	17m	15m	12m	10m	6m	4m	2m
AF-002	Amsterdam & St Paul Isl...	AF-002						GRA	GRA	GRA		GRA	GRA		
AF-003	Ascension Island	AF-003							W	GRA		GRA			
AF-004	Canary Islands	AF-004		W			W	W	GRA	W	W	W	W	W	W
AF-005	Leeward Islands (aka So...	AF-005				W		W	W	W	GRA	GRA	GRA		
AF-006	Diego Garcia Island	AF-006						W	W	W	W	GRA			
AF-007	Comoro Islands	AF-007					W	W	W	GRA	W	W	W		
AF-008	Crozet Islands	AF-008						GRA							
AF-009	Europa Island	AF-009							GRA				GRA		
AF-010	Beco (aka Fernando Po...	AF-010						GRA	GRA						
AF-011	Glorioso Islands	AF-011						GRA	GRA		GRA	GRA	GRA		
AF-012	Juan de Nova Island	AF-012							GRA				GRA		
AF-013	Madagascar	AF-013							W	W	W	W			
AF-014	Madeira Archipelago	AF-014		GRA			GRA	W	W	W	W	W	W	W	
AF-015	Saint Brandon Islands	AF-015				W	W	GRA	W	W	W	W			
AF-016	Reunion Island	AF-016						W		GRA	W	W			
AF-017	Rodrigues Island	AF-017						GRA	GRA	GRA	W	GRA			
AF-018	Pantelleria Island	AF-018					W	GRA		W					
AF-019	Pelagie Islands	AF-019						GRA							
AF-020	Bhagos Archipelago	AF-020			W			GRA	GRA	W	W				
AF-021	Prince Edward and Mar...	AF-021						GRA	GRA	W					
AF-022	St Helena Island	AF-022								GRA					
AF-023	Sao Tome Island	AF-023					W	GRA	W	W	W	W			
AF-024	Inner Islands	AF-024						W	W	W	GRA	W			
AF-025	Aldabra Islands	AF-025						GRA							
AF-026	Cosmoledo Islands	AF-026						GRA							
AF-027	Mayotte Island	AF-027						W	W	GRA		GRA			
AF-028	Socotra (Socotra)	AF-028					GRA	GRA	GRA	GRA	GRA	GRA			
AF-029	Tristan da Cunha Islands	AF-029						W	W			GRA	GRA		
AF-030	Gough Island	AF-030										GRA	GRA		
AF-031	Tromelin Island	AF-031									GRA	GRA	GRA		

Zobrazení po importu souboru IOTA csv zobrazujícího použitá QSO

Reference Code	Reference Description	Reference Group	160m	80m	60m	40m	30m	20m	17m	15m	12m	10m	6m	4m	2m
AF-002	Amsterdam & St Paul Isl...	AF-002				W									
AF-003	Ascension Island	AF-003						W							
AF-004	Canary Islands	AF-004				W		V	W						
AF-013	Madagascar	AF-013								W					
AF-014	Madeira Archipelago	AF-014		W		W		W	V						
AF-016	Reunion Island	AF-016							W						
AF-018	Pantelleria Island	AF-018								W					
AF-023	Sao Tome Island	AF-023						V							
AF-073	Sfax Region group	AF-073										W			
AF-086	Windward Islands (aka ...	AF-086						W							
AS-004	Cyprus Island	AS-004			W			W							
AS-007	Honshu Island	AS-007						W							
EU-001	Dodecanese	EU-001				W		V	V						
EU-002	Aland Islands	EU-002				W		W				W			
EU-003	Eastern Azores group	EU-003						W							
EU-004	Balearic Islands	EU-004			W		W	W	V	W					
EU-005	Great Britain	EU-005	W	W	W	V	W	W	W	W			W		W
EU-008	Inner Hebrides	EU-008		W	W	V									
EU-009	Orkney	EU-009		W	W			W							
EU-010	Outer Hebrides/Wester...	EU-010		W	W			W							
EU-012	Shetland	EU-012			W										
EU-013	Jersey	EU-013				W									
EU-014	Corsica Island	EU-014				W		W		W		W			
EU-015	Oreia Island	EU-015						W	W		W				
EU-016	Dalmatia South group	EU-016		W		W									
EU-017	Eolie Islands/Lipari Islands	EU-017						W							
EU-018	Faroe Islands	EU-018		W											
EU-021	Iceland	EU-021			W	W		W	V	W					
EU-023	Malta group	EU-023						V	W						
EU-024	Sardinia Island	EU-024				W		W	W	W					
EU-025	Sicily Island	EU-025			W	W		V	W						

Zobrazení po importu souboru IOTA csv zobrazujícího potvrzená QSO

Diplomy SOTA

V některých případech, kdy operátor aktivuje summit v jiné zemi, se v seznamu summitů SOTA filtruje podle volací značky a zobrazí se pouze odkazy na zemi skutečné volací značky, nikoli na používaný prefix. Další anomálií je situace, kdy se aktivátor nachází v jedné zemi, ale kvůli své poloze aktivuje summit v sousední zemi.

V těchto případech zadejte aktivační odkaz podle níže uvedeného postupu:

1. Změňte volací značku stanice v Nastavení/Konfigurace programu/informace o stanici, např. OE/G4POP/P

2. V Nastavení/Konfigurace programu/informace o stanici/Moje reference vyberte diplom SOTA.
3. Protože seznam odkazů SOTA je filtrován podle předpony volacího znaku, aby se zobrazily pouze odkazy na tento volací znak, nemusí být požadovaný odkaz v seznamu uveden. Klikněte na černé znaménko + (Plus nebo Add). Zadejte odkaz a stiskněte tlačítko klávesu enter na klávesnici počítače. Tento odkaz se zobrazí v rámečku reference vlevo dole.

4. Klikněte na tlačítko uložit a použít

Po navázání spojení je výsledný záznam v deníku QSO uveden se správným odkazem My SOTA a volací značkou stanice.


Main (F6) Recent QSO's (F7) Cluster (F8) Propagation (F9)									
Qso Date	Callsign	Band	Mode	Rst Sent	Rst Rcvd	Name	Comment	My References	Station Callsign
19/01/2020 18:43:33	IV3GMMH	30m	CW	599	599	Daniele Pistolato		IOTA@EU-005 SOTA@OE/OO-271	OE/GAPOP/P

POZNÁMKA: Po zadání aktivačních QSO upravte volací značku stanice v Nastavení/Konfigurace programu/informace o stanici a poté zrušte zaškrtnutí políčka OE/OO-271 v Settings/Program Configuration/station information/My References a klikněte na tlačítko uložit a použít.

Export QSO pro diplom SOTA

Log4OM poskytuje možnost exportu ve formátu csv, který poskytuje správně formátované soubory, jež lze importovat do on-line databáze SOTA.

- Klikněte na tlačítko "Exportovat data" v horní části obrazovky SOTA Awards
- Vyberte "Chaser", "Activator" nebo "Ref to Ref" (S2S)
- V případě potřeby nastavte rozsah dat
- Vyberte požadovaný volací znak stanice
- Kliknutím na tlačítko "Vybrat/odebrat" v dolní části okna vyberte QSO pro export nebo jednotlivě vyberte spojení
- Klikněte na ZELENÉ tlačítko Export a vyberte umístění, kam chcete soubor csv uložit




Export QSO pro diplom SOTA do souboru ADIF

SOTA nyní poskytuje možnost importu ADIF, vhodné soubory ADIF lze exportovat z Log4OM QSO Manageru.


Import (sloučení) souboru SOTA CSV

Stažené soubory SOTA CSV lze sloučit do programu Log4OM následujícím způsobem:

- Na obrazovce SOTA Awards vyberte v horní části okna tlačítko "Import dat"
- Vyberte soubor, který chcete importovat
- Nastavte oddělovač polí (obvykle čárka (,))
- Kliknutím na tlačítko "Náhled" zobrazíte náhled vzorku souboru pro import
- Klikněte na tlačítko "Load config" a načtěte předkonfigurovaný konfigurační soubor SOTA Import



- Klikněte na kartu Provedení v horní části okna



- Kliknutím na levou ikonu "Gear" se simuluje akce sloučení, aniž by se změnil uživatelův deník.
- Kliknutím na pravou ikonu "Gear" se data importují a sloučí do deníku uživatele
- Po dokončení sloučení zavřete okno importu a klikněte na tlačítko obnovit v hlavním zobrazení SOTA Award.

U QSO aktualizovaných importem se nyní zobrazí stav ověřeno a povoleno.

POZNÁMKA:



Jedná se o funkci **MERGE (Aktualizace)**, která do deníku nepřidává QSO, jež v deníku neexistují, ale slouží k **AKTUALIZACI** stávajících záznamů.

Přidání chybějících odkazů na diplomy

Správce diplomů Log4OM nemůže udržovat všechny odkazy na diplomy aktuální, protože se neustále mění a jsou jich tisíce, aktualizuje je co nejpravidelněji, ale občas se může stát, že uživatel požadovaný odkaz nenajde.

V takovém případě postupujte podle níže uvedených pokynů:

1. Zadejte volací značku stanice, se kterou pracujete, nebo otevřete okno pro úpravu QSO pro existující QSO
2. Na kartě "Awards refs" vyberte požadovaný diplom.
3. Klikněte na černé znaménko plus (+)
4. V oranžovém dialogovém okně, které se zobrazí, zadejte odkaz na diplom
5. Kliknutím na značku "Zaškrtnout" přidáte odkaz, nebo na červený křížek přerušíte přidávání
6. Uložit QSO/upravit



Diplomy – pro pokročilé uživatele



Teorie QSO Reference

Pokročilí uživatelé ocení referenční a potvrzovací metody, které Log4OM používá a které poskytují pravděpodobně nejpokročilejší dostupný systém správy diplomů.

POTVRZENÍ QSO


Každé QSO je považováno za okamžitou událost a je základem všech statistických informací Log4OM.

QSO má řadu atributů a země, volací značka, datum zahájení atd. jsou základní atributy QSO.

QSO je základní informační jednotkou a obsahuje skutečné a přesné informace o samotném QSO.

QSO může obdržet POTVRZENÍ. Potvrzení je důkazem, že spojení popsané v samotném QSO je skutečné a platné.


Potvrzení je koncept spojený se samotným QSO.



Když uživatel analyzuje deník pomocí statistik, je analyzován seskupením různých QSO a extrahováním konečného výsledku všech potvrzení podle použitých filtrů.

QSO REFERENCE

QSO reference, kterých může být více, jsou atributy, které ukazují, že QSO proběhlo v daném kontextu nebo že jeho charakteristiky ho identifikují v rámci určitého diplomu. Tyto odkazy na QSO jsou specifické pro dané QSO. Může dojít k agregaci, ale referenční informace jsou **úzce spojeny** s QSO.



Odkaz obsahuje seznam informací:

AwardCode: kód přidělení reference (AC v exportu ADIF)

Referenční kód: referenční kód (R v exportu ADIF)

Referenční stav: referenční stav. Může nabývat těchto hodnot:

- INVALID: když odkaz není z nějakého důvodu platný
- UNCONFIRMED: reference nebyla potvrzena požadovanými potvrzeními QSO nebo externím zdrojem potvrzení
- CONFIRMED: reference byla potvrzena požadovanými potvrzeními QSO nebo z externího zdroje potvrzení. Reference ještě není ověřena, takže ji nelze použít k žádosti o udělení (jako například QSL vyžadují ověření kartou). Stav CONFIRMED znamená, že QSO je možné použít pro další ověření
- VALIDATED: Reference byla ověřena potvrzením QSO nebo externím zdrojem. Ověřená QSO mohou být předložena k žádosti o udělení a mohou obdržet značky "grant".

Referenční skupina: atribut referenční skupiny [není nezbytně nutné] (G v exportu ADIF)

ReferenceSubGroup: atribut referenční podskupiny [není nezbytně nutné] (SG v exportu ADIF)

Submitted: seznam potvrzení pro udělení diplomu, pro které bylo QSO odesláno k potvrzení. Například DXCC-10 pro diplom DXCC 10 metrů. (SUB v exportu ADIF)

Granted: seznam potvrzení o udělení, za která QSO obdržel potvrzení o zápočtu od správce diplomu. Příklad DXCC-10 pro DXCC 10 metrů. (GRA v exportu ADIF)

Seznam SUBMITTED a GRANTED lze nastavit v KONFIGURACÍCH ÚČELU pro konkrétní podtyp žádosti. Jako příklad lze uvést konfiguraci 10M pro udělování DXCC, která zobrazí stavy odesláno a uděleno na základě značky DXCC-10 referenčního čísla

REFERENČNÍ POTVRZENÍ

Odkaz je atributem samotného QSO. Uvádí, že QSO bylo navázáno s jinou stanicí v určité lokalitě nebo v určité situaci nebo s určitou volací značkou, která se účastnila určité události.

Pro uplatnění nároku na přidělení reference je třeba doložit samotný kontakt. Ne všechny typy potvrzení (LOTW, EQSL, QSL) jsou akceptovány pro konkrétní odkaz.

např. potvrzení LOTW je považováno za platné (AWARD CONFIRMED) pro udělení DXCC, protože je spravováno ARRL, která je vydavatelem diplomu DXCC. Předložení QSL není standardně považováno za platné pro udělení DXCC, protože

QSL lístek musí být ověřen kontrolním pracovníkem ARRL, aby byl považován za platný.

Zobrazení DATA

Log4OM poskytuje dvě různá zobrazení stavu přidělení.

☐ View by ref confirmation

Uživatelé si mohou prohlédnout stav diplomů, když se zaměří na QSO CONFIRMATIONS, aby zjistili, zda mají základní požadavky, aby mohli pokračovat v žádosti o udělení kreditu u manažera diplomů. V takovém případě Log4OM zobrazí stav diplomů se zaměřením na QSO CONFIRMATIONS.

To je možné i pro potvrzení, která se nezapočítávají do samotného diplomů, uživatelé mohou chtít vidět, kolik referencí DXCC bylo potvrzeno pomocí EQSL, i když EQSL není považováno za platné potvrzení pro samotnou referenci.

☒ View by ref confirmation

Odkazy týkající se ocenění se řídí pravidly daného ocenění.



QSO REFERENCE může mít různý STAV POTVRZENÍ REFERENCE.


- NEPOTVRZENO znamená, že nebylo obdrženo žádné potvrzení požadovaného typu.
 - CONFIRMED znamená, že bylo přijato potvrzení QSO požadovaného typu.
 - AWARD CONFIRMED znamená, že QSO REFERENCE byla potvrzena přímo manažerem ocenění.
- Potvrzení ocenění NENÍ automaticky spravovaný stav, lze jej nastavit pouze pro konkrétní ocenění, pokud Log4OM obdrží platné externí informace.

Pouze LOTW a IOTA jsou schopny automaticky označit odkazy "AWARD CONFIRMED" načtením exportních souborů IOTA a stažených souborů ADIF LOTW. Další ocenění lze automatizovat pomocí souborů CSV, pokud a kdy poskytnou použitelnou zprávu o stavu.


Pokud diplom vyžaduje potvrzení QSL, bude reference automaticky ověřena příchodem potvrzení typu QSL. Pokud diplom podporuje více než jeden režim potvrzení, bude odkaz automaticky potvrzen příchodem kompatibilního potvrzení. Tato potvrzení jsou vždy "skutečná", spojená s QSO a nejsou agregována podle módu nebo pásma, jak je tomu v tradičním pojetí diplomů.

PŘÍKLAD DXCC


Potvrzení QSO LOTW vždy způsobí, že odkaz DXCC je označen jako AWARD CONFIRMED.



V tomto příkladu je REFERENCE POTVRZENA, ale není potvrzena pro ocenění.




PŘÍKLAD IOTA



Program IOTA se spoléhá na externí údaje pro označení potvrzených obousměrných QSO a referencí, které mají být potvrzeny, pouze externí vstup může označit QSO REFERENCE IOTA Award "AWARD CONFIRMED".

Je to proto, že IOTA nepoužívá žádný druh potvrzení QSO, jak je uvedeno v editoru pro udělení ceny IOTA. CUSTOM znamená, že diplom lze spravovat pouze pomocí externích informací. Pro REFERENČNÍ POTVRZENÍ se nepoužívají žádná potvrzení QSO.




SPRÁVA POTVRZENÉHO STAVU

Ačkoli pro účely žádosti o udělení diplomu není status potvrzen tak "silný" jako status AWARD CONFIRMED, je potvrzený status spravován systémem Log4OM automaticky podle charakteristik diplomů definovaných v systému správy úloh.

DARC DOK diplom používá QSL jako potvrzovací metodu, to znamená, že uživatelé musí mít QSL, aby mohli požadovat kredity.

DARC DOK je nakonfigurován tak, aby používal QSL jako potvrzovací metodu při správě diplomů.



Když Log4OM obdrží potvrzení, vždy prohledá QSO, aby našel reference, které jsou podle parametrů diplomů "CONFIRMED" přijatým potvrzením.

V tomto případě bude papírový QSL přijatý ke QSO se zaznamenanou referencí DARC DOK označen jako CONFIRMED, když bude "view by ref. Confirmation" nastaveno.

Editor diplomů

Správa diplomů v systému Log4OM je plně přizpůsobitelná. Diplom je možné vytvořit během několika minut, dokonale jej integrovat do systému a připravit k okamžitému použití.

Důležitá informace

Diplomy v Log4OM mohou být trojího typu: Reference, QSO pole a volací značka.

[TYP REFERENCE]

Diplomy typu "REFERENCE" se vyznačují tím, že každý odkaz má jedinečný kód, který jej identifikuje. Tento odkaz lze často nalézt v poznámkách clusteru nebo jej lze zadat ručně, lze jej také získat z vyhledávání v externím systému (např. QRZ.COM) nebo jej Log4OM automaticky načte z poznámek dříve importovaného QSO.

Příkladem diplomů typu REFERENCE jsou:

odkaz na diplom World Wide Flora & Fauna: IFF-1369

odkaz na diplom IOTA: EU-166

odkaz na diplom World Castles: I-12874

[QSO FIELDS]

"QSO FIELDS" poskytují údaje o diplomech automaticky, informace jsou automaticky získávány ze standardních údajů o QSO, které jsou shromažďovány a ukládány v době, kdy je QSO zaznamenáno. Tyto diplomy nejsou viditelné v hlavním uživatelském rozhraní programu (pole s odkazy na diplomy v záložce F3 vstupního okna QSO), protože jsou automaticky odvozeny analýzou běžných dat QSO.

Pro vytvoření diplomu QSO FIELDS je nutné uvést mezi dostupnými poli to, které bude program používat pro vyhledávání referencí použitých při výpočtu diplomů.

Příklady diplomů QSO FIELDS jsou:

Diplom DXCC: Tento diplom je založen na poli "DXCC"

Diplom WAS: Tento diplom se uděluje na základě pole "STATE"

WORKED ALL ITALIAN PROVINCES AWARD: Tento diplom je založen na zkratce provincie uvedené v poli ADRESA.

Pro omezení počtu "falešných spojení" je možné omezit diplomy na práci pouze na DXCC, pro které je ocenění platné. např. filtrování diplomů podle čísel entit DXCC 291, 110 a 6 a pole STATE poskytne výsledky ocenění WAS (Worked all States) pouze pro Spojené státy americké, Havaj a Aljašku.


V případě ocenění WAIP (Worked all Italian Provinces) se bude filtrovat podle čísla DXCC entity 248 a pole STATE, aby se poskytly pouze výsledky pro WAIP

[TYP VOLACÍHO ZNAKU]

Při použití CALLSIGN se pro vyhledání případných odkazů použije volací značka QSO kontaktu. Je také možné pracovat s částmi volacího znaku (např. s prefixem).

Příkladem použití CALLSIGN jsou pamětní diplomy, kde je několik stanic a spojení s těmito stanicemi ze známého volacího znaku nebo specifického speciálního prefixu, např. GB500nnn, vytváří užitečné odkazy pro dosažení diplomu.

Použití správy diplomů



V oblasti vlevo na obrazovce uživatelé nalezou diplomy dostupné v systému Log4OM. Počet diplomů se bude časem zvyšovat, program bude automaticky aktualizován o revidované verze stávajících diplomů a pravidelně budou přidávány diplomy nové.

Symbol visacího zámku označuje, že diplom je CHRÁNĚN, tj. že se jedná o diplom, který spravuje tým Log4OM, což nebrání uživatelům v jeho úpravách nebo přidávání odkazů, avšak tyto úpravy a doplňky budou automaticky přepsány novými aktualizacemi programu, proto se uživatelům doporučuje, aby si soubor s diplomy záložovali do jiné složky.

V oblasti napravo se nachází oblast správy jednotlivých ocenění.

Funkce panelu nástrojů s ikonami:

Uložit aktuální diplom | Zrušit úpravy | Smazat diplom | Nový diplom



Informace o diplomu

Award info | Award type | Confirmation | References | Import | Award configurations

Award Code: ☐ Valid

Award Name: Protected award Last updated: 09/09/2019

Description:

Award URL:

Download URL: Award reference list for future reference updates

Reference URL: The link to the single reference award. Use <REF> as replacement for the reference code

Valid from: 01/01/1900 Valid to: 31/12/9998 Alias:

Emission	Valid bands	Valid mode	DXCC list
CW DIGITAL PHONE	<input type="checkbox"/> 160m <input type="checkbox"/> 80m <input type="checkbox"/> 60m <input type="checkbox"/> 40m <input type="checkbox"/> 30m <input type="checkbox"/> 20m <input type="checkbox"/> 17m <input type="checkbox"/> 15m	<input type="checkbox"/> AM <input type="checkbox"/> AMTORFEC <input type="checkbox"/> ARDOP <input type="checkbox"/> ATV <input type="checkbox"/> C4FM <input type="checkbox"/> CHIP <input type="checkbox"/> CHIP64 <input type="checkbox"/> CHIP128	<input type="checkbox"/> Abu Ail Is. [deleted] <input type="checkbox"/> Afghanistan <input type="checkbox"/> Agalega & St. Brandon Is. <input type="checkbox"/> Aland Island <input type="checkbox"/> Alaska <input type="checkbox"/> Albania <input type="checkbox"/> Aldabra [deleted] <input type="checkbox"/> Algeria

0 items selected 0 items selected 0 items selected

At least one must be selected or each reference must have a valid DXCC

Award Code: je klíčem k udělení diplomu. Odkazy se ukládají ve tvaru <KÓD PŘÍKAZU>@<KÓD ODKAZU>. Tento klíč je v seznamu diplomu jedinečný. Duplikáty nejsou povoleny.

Valid: platnost – pokud je zaškrtnuto, je diplom platný a může být použit v programu Log4OM

Award Name: uživatelsky přívětivý název diplomu.

Description: stručný popis charakteristik diplomu

Award URL: webová adresa domovské stránky diplomu

Download URL: [DOPORUČENO] obsahuje stránku, na které lze získat odkazy na diplom. Užitečné pro správce diplomu, kteří zde mohou najít seznamy referencí, které je třeba aktualizovat.

Reference URL: má-li diplom webovou stránku, která umožňuje uživatelům vyhledat odkaz, měli by uživatelé na toto místo uvést adresu webové stránky. Nahradte referenční kód pomocí <REF>. Log4OM umístí aktuální odkaz za běhu.

Například pro IOTA: <https://www.iotamap.org/grpref/<REF>> (<https://www.iotamap.org/grpref/EU-025>)

Se na obrazovce odkazů na diplom se zobrazí hypertextový odkaz, jak je uvedeno níže:

Valid From and Valid To: jedná se o dobu platnosti diplomu. QSO mimo tento rozsah nebudou brána v úvahu.



U diplomů, u nichž se odkazy mění každý rok, musí uživatelé v poli kódu diplomu použít formát "AWARD CODE" + YEAR, takže uživatelé nepřijdou o své staré reference za předchozí účasti v těchto diplomech.

Alias: pokud uživatelé změní jméno diplomu, mohou chtít změnit jeho kód. Staré QSO bude přijato a přiřazeno k tomuto diplomu, pokud se jeho reference shodují s kódem diplomu NEBO jeho aliasem.

Příklad: diplom WFF (World Flora Fauna) změnil svůj kód (a odkazy) z WFF na WWFF. Log4OM V1 má odkazy ve formátu WFF@IFF-123, Log4OM V2 má kód udělení změněn na WWFF. Log4OM přidal alias do WFF, aby bylo možné automaticky převést staré odkazy na nové.

Award info	Award type	Confirmation	References	Import	Award configurations
Award Code	WWFF	<input checked="" type="checkbox"/> Valid			
Award Name	World Flora and Fauna Award	Protected award	Last updated	10/07/2019	
Description					
Award URL	http://wwff.co/				
Download URL	http://wwff.co/wwff-data/wwff_directory.csv				
Reference URL	The link to the single reference award. Use <REF> as replacement for the reference code				
Valid from	01/01/1900	Valid to	31/12/9998	Alias	WFF

Emission: platné módy provozu pro tento diplom. QSO, která nebyla uskutečněna ve zvoleném módu vysílání, nebudou brána v úvahu pro udělení diplomu a nebude uveden v dostupných žádostech pro dané spojení.

Platné módy provozu jsou: CW, DIGITAL, PHONE, musí být vybrán alespoň jeden.

Valid Bands / Valid Modes: uživatelé mohou omezit pásma a módy pro udělení diplomu výběrem konkrétních pásem a módů, pokud není vybráno nic, jsou platná všechna pásma a/nebo všechny módy.

DXCC List: seznam zemí DXCC, pro něž je tento diplom platný. Diplomy pro jednotlivé země musí mít nastavený záznam DXCC pro danou zemi a musí být vybrána alespoň jedna země DXCC.

NÁVOD: Log4OM umí sám načíst seznam zemí DXCC z referencí, kde je pole DXCC povinné (alespoň jedno pro každou referenci, více povoleno). Pokud Log4OM nenajde seznam platných DXCC pro diplom ze seznamu zemí DXCC nebo z referenčního seznamu, protože referenční seznam je prázdný, diplom nebude uložen.

TYP DIPLOMU

Award info	Award type	Confirmation	References	Import	Award configurations
Award type		Possible reference additional prefixes			
QSO Parameters					
Award will search in QSO field:		By	<input checked="" type="radio"/> Reference Code	<input type="radio"/> Description	<input type="radio"/> Search Pattern
<input type="checkbox"/> Exact match (if unchecked, it will search reference inside the field)					
Award reference leading string			Award reference trailing string		
SQL Filters					
Notes on award					

Možné odkazy na další předvolby

Některé diplomy mají odkazy mapované pomocí řetězců, které obvykle nejsou stejné jako ty, které se používají, když operátor vidí volací značku na clusteru.


Jako příklad lze uvést diplom DME s odkazy ve tvaru "045678". Obvykle jsou tyto odkazy mapovány jako DME-045678.

Deník Log4OM porovnává pomocí své vnitřní logiky "45678" s "DME-45678" a "DME45678", které pocházejí z místa, a v tomto případě by nenašel shodu. Pokud však v části "Possible additional prefixes" pro diplom DME uživatel vloží řetězec "DME", Log4OM se pokusí najít shodu:

Přiřadí "45678" k "DME45678", ale také naopak přiřadí "DME45678" k "45678", čímž získá pozitivní shodu pro udělení.

Typ diplomu

Toto pole vyžaduje jednu hodnotu REFERENCE, QSOFIELDS nebo CALLSIGN.



Pokud je vybrána možnost QSOFIELDS, zpřístupní se některé možnosti.

QSO Parameters

Award will search in QSO field: By ☒ Reference Code ☐ Description ☐ Search Pattern

☐ Exact match (if unchecked, it will search reference inside the field)

Award reference leading string Award reference trailing string ?

SQL Filters

Pole QSO

Obsahuje seznam polí QSO, která může diplom prozkoumat. Uživatelé si mohou vybrat pouze jednu z nich (a alespoň jednu, pokud je zvolen typ diplomu QSOFIELDS)

Search by: tento údaj Log4OMu určí, jaká část odkazu se má v poli hledat.

Reference code

Log4OM vyhledá referenční kód v uvedeném poli. Jako příklad lze uvést: Award DXCC, pole je DXCC a v tomto poli se hledá podle referenčního kódu (číslo DXCC)

Description (popis)

Pokud zadavatel hledá řetězec v poli a tento řetězec není samotný referenční kód, ale popis, musí uživatelé vybrat možnost "By Description" (podle popisu). Log4OM jej bude hledat uvnitř pole QSO namísto referenčního kódu.

Jako příklad: diplom poskytne uživatelům referenci za každé QSO s operátory s Judi, Michaellem a Davidem ve jménu operátora a referenční kód je J pro JURI, M pro Michaela a D pro Davida.

V tomto případě Log4OM vyhledá pole "NAME" pro Michaela, Davida nebo Judi a přiřadí referenční kód QSO, což jsou referenční popisy J, D a M.

Podle vyhledávacího vzoru: uživatelé mohou pomocí regulárního výrazu hledat požadovaný řetězec uvnitř pole. Po nalezení shody je přiřazen odkaz na diplom (odkaz na diplom musí mít nastaven platný vzor vyhledávání)

Exact match (přesná shoda)

Pokud je zaškrtnuto, musí pole odpovídat PŘESNĚ vybranému referenčnímu kódu nebo popisu. Pokud není zaškrtnuto, pole bude úspěšně analyzováno, pokud obsahuje referenční kód nebo popis.

Reference leading and trailing (reference na začátek a konec)

Předpokládejme, že uživatelé mají diplom, který hledá ITALSKÉ PRVKY.

Italské provincie se skládají ze dvou písmen, která jsou obvykle uvedena v závorkách. WAIP je vytvořen tak, aby skenoval pole adresy a hledal tato písmena, ale tato dvě písmena se mohou vyskytovat všude v adrese a Log4OM musí mít jistotu, že zachytí pouze adresu, která obsahuje provincii. V Itálii je adresa obvykle ve tvaru:

Roma Street, 164/G
30020 - Quarto D'Altino (VE)
Italy

Provincie je v tomto případě VE a odkaz je VE. Vyhledávání podle referenčního kódu bez přesné shody snadno najde tuto adresu jako adresu patřící do provincie VE (a je to správně). Jiná adresa však bude také odpovídat...

Příklad: Venezia Street, 30–00100 Rovigo (RO) – Italy

Zde se při skenování adresy zjistí **Venezia** (a provincie Rovigo RO), čímž se vytvoří falešný odkaz na Benátky. V takovém případě Log4OM řeší situaci přidáním počáteční a koncové závorky "(" a ")" do referenčního kódu. Během skenování nebude Log4OM hledat pouze VE uvnitř řetězce, ale "(VE)", čímž zachytí první odkaz jako VENICE (VE) a druhý jako ROVIGO (RO)

Filtry SQL

Vyhrazeno pro budoucí vývoj.

Poznámky k diplomům

Zde mohou uživatelé zadat vše, co je užitečné pro diplom. Jako příklad lze uvést: "pošlete e-mail na xyz@gmail, pro aktualizovaný seznam referencí".

POTVRZOVÁNÍ

Confirmation	Validation
CUSTOM	CUSTOM
EQSL	EQSL
LOTW	LOTW
QSL	QSL

Jedná se o jednu z nejsložitějších a nejsilnějších věcí systému Log4OM.

V systému Log4OM může odkaz nabývat tří stavů – UNCONFIRMED, CONFIRMED nebo VALIDATED.

Nepotvrzený znamená, že odkaz je zaregistrován, ale uživatel neobdržel žádné potvrzení. Například diplom, který vyžaduje QSL, aby byla reference platná, má při QSO status UNCONFIRMED (WORKED ONLY).

Diplomy mohou mít více druhů validací.

Některé diplomy nevyžadují žádné potvrzení od druhé stanice (aktivátoru), protože aktivátor poskytuje seznam QSO manažerovi diplomu, příkladem je IOTA.

Některé diplomy vyžadují, aby uživatel poskytl potvrzení papírovým QSL lístkem, ale musí je potvrdit předtím, než je QSO potvrzeno jako platné pro použití k získání diplomu.

Některé diplomy automaticky udělí uživatelům QSO jako VALID, když uživatelé obdrží potvrzení. Jako příklad lze uvést všechna ocenění EQSL. Když uživatelé obdrží QSL, automaticky vědí, že spojení je potvrzené a platné pro EQSL.

Jak tato pole fungují:

Potvrzení

Jaké potvrzení je nutné k potvrzení reference? (potvrzeno znamená, že uživatelé mohou potvrzení použít pro další žádosti o udělení diplomu).

Hodnoty jsou: EQSL, LOTW, QSL a/nebo CUSTOM (je povolen vícenásobný výběr).

Pro IOTA je POTVRZENÍ zbytečné. Potvrzení poskytuje samotná webová stránka IOTA ve formě souboru ke stažení. Pro potvrzení IOTA by uživatelé měli zvolit možnost CUSTOM.

Pro DXCC je potvrzení s LOTW nebo QSL platné a může být použito k žádosti o diplom (QSL lístek musí být validován, ale je přijatelný jako potvrzení). Pro LOTW by uživatelé měli vybrat LOTW + QSL.

Pokud udělení vyžaduje potvrzení EQSL, měli by uživatelé nastavit EQSL.

Ověřování

Jaký druh ověření je potřeba k označení QSO jako validovaného a následně použitelného pro žádost o udělení diplomu?

Pokud je ocenění kompletně spravováno externími organizacemi, jako je IOTA, musí uživatel nastavit jako typ potvrzení CUSTOM, v tomto případě Log4OM **nebude** automaticky potvrzovat nebo ověřovat odkazy na diplom uživatele sledováním příchodu potvrzení QSO jakéhokoli druhu.

Pro DXCC bude validace přicházet z externího datového toku (stažení souboru LOTW), takže Log4OM obdrží toto a teprve když je spojení LOTW označeno jako VALIDOVANÉ, mohou jej uživatelé považovat za validované, i když je již potvrzené. Potvrzení musí být opět nastaveno jako CUSTOM pro LOTW, protože nesmí být automaticky nastaveno Log4OM při registraci potvrzení.

V případě diplomů EQSL je přítomnost potvrzení EQSL potvrzením a zároveň udělením kreditu za samotné diplom. Uživatelé tak mohou nastavit VALIDATION = EQSL. Log4OM automaticky nastaví odkazy na tento diplom jako VALIDOVANÉ, jakmile obdrží EQSL.

Zvláštní případy

Předpokládejme, že diplom přijímá QSL a EQSL jako potvrzení. QSL musí být ověřen kontrolérem karet, který však má přímý přístup k EQSL, aby mohl potvrdit potvrzení EQSL uživatele.

V tomto případě by uživatelé měli nastavit CONFIRMATION na EQSL + QSL / VALIDATION na EQSL + CUSTOM. Když uživatelé obdrží EQSL, bude odkaz potvrzen a ověřen. Když uživatelé obdrží papírový QSL, bude odkaz CONFIRMED a může být ručně aktualizován na VALIDATED, když ji schválí kontrolor karet.

Kódy grantů

Log4OM umí importovat textový soubor ve formátu CSV z libovolného zdroje a vyhledávat validace/potvrzení v samotném souboru. Je také schopen skenovat stažený soubor LOTW ADIF a hledat zvláštní pole LOTW.


Příkladem diplomu, který poskytuje potvrzení / stav validace ve formátu CSV, je program IOTA.

Když uživatelé načtou soubor s potvrzením IOTA a projdou jej programem Log4OM pro kontrolu souborů, vyhledá pole: "count for" pro řetězec "HF bands" a tím bude QSO v IOTA označeno jako CONFIRMED.

```
"Ref. No.", "Callsign", "UTC", "Count for", "Method", "Status"
"AF-004", "EA8ADL", "2012-05-01 16:17:00", "HF bands", "DXCC matches one IOTA", "Active"
"AF-005", "D4A", "2012-03-24 14:41:00", "HF bands", "Accepted Operation", "Active"
"AF-014", "CQ3L", "2012-03-24 14:17:00", "HF bands", "Accepted Operation", "Active"
"AF-016", "TO19A", "2019-04-29 09:26:00", "HF bands", "DXCC matches one IOTA", "Active"
"AF-028", "706T", "2012-05-14 16:43:00", "HF bands", "Accepted Operation", "Active"
```

Aby bylo QSO v Log4OM potvrzeno, měli by uživatelé tento soubor importovat, ale zároveň musí Log4OM informovat, že řetězec "HF bands" znamená CONFIRMED. Za tímto účelem musí uživatelé do potvrzovací části přidat GRANT CODE, aby se to projevilo:

Takto je v aplikaci Log4OM nakonfigurováno udělení IOTA



ODKAZY NA DIPLOM

Reference list

Search...

AF-001
AF-002
AF-003
AF-004
AF-005
AF-006
AF-007
AF-008
AF-009
AF-010
AF-011
AF-012
AF-013
AF-014
AF-015
AF-016
AF-017
AF-018
AF-019
AF-020
AF-021
AF-022
AF-023
AF-024
AF-025
AF-026
AF-027

Reference code ? ☐ Valid

Description

Reference group Search Pattern (RegExp)

Reference subgroup

Valid from 01/01/1900 to 31/12/9998

Score 0 Bonus 0 GridSquare

Alias + - ?

DXCC list

Cont

☐ Abu Ail Is. [deleted]
☐ Afghanistan
☐ Agalega & St. Brandon Is.
☐ Aland Island
☐ Alaska
☐ Albania

0 items selected

To je jádro diplomu – odkazy.

Referenční skupina a podskupina jsou nepovinné, ale skupina se důrazně doporučuje, aby poskytovala více možností filtrování samotného diplomu.

Referenční kód musí obsahovat volací znak pro ocenění typu CALLSIGN. Všechna pole jsou srozumitelná.

Pole Alias se používá k zohlednění přejmenování odkazu na ocenění nebo v případě, že odkaz má více kódů nebo má celosvětový kód ocenění a regionální kódy vztahující se ke stejnému místu.

Například pokud má hrad odkaz IT-123 ve WORLD CASTLES AWARD a ITALIAN CASTLES AWARD má pro stejný odkaz ITA-999, mohou uživatelé přidat IT-123 jako alias pro ITA-999. V tomto případě přidání IT-123 (nebo jeho načtení z clusteru) automaticky poskytne uživatelům odkaz na IT-123 v diplomu světových hradů a najde odkaz na ITA-999 v diplomu italských hradů.

Import odkazů na diplomy

Import file

Field separator

Drag and drop fields into relevant destination fields ☐ Allow reuse of fields

Fields identified

Destination or fixed value		
Reference Code	DXCC	Valid from
Reference Description	Gridsquare	Valid to
Reference group	Activation Score	Reference alias
Reference subgroup	Activation Bonus Score	

If file contains a "valid" flag set field and value: Valid field Valid value

Velmi výkonná funkce automatického importu referencí Log4OM výrazně snižuje zátěž uživatele. Import se skládá ze tří částí.

Select file and format Import config Import

Výběr souboru a formátu

Oddělovač polí: oddělovač polí textového souboru.

Náhled: Zobrazí náhled souboru, aby uživatelům pomohl najít správný oddělovací znak. V tomto případě je čárka špatně, protože Log4OM dokáže identifikovat pouze jedno pole, měla být zvolena dvojtečka (;).

Import file C:\Users\lele\Desktop\waip.csv
Field separator ,
Preview
sigla;Province;Region;Prefixes;Note;Alias;EndDate;Deleted
AG;Agrigento;Sicilia;IT9-IW9-IG9-IQ9;;;
AL;Alessandria;Piemonte;I1-IK1-IW1-IZ1-IQ1-IU1;;;
AN;Ancona;Marche;IG-IK6-IW6-IZ6-IQ6-IU6;;;
AO;Aosta;Val d'Aosta;IX1-IW1-IQ1;;;
Drag and drop fields into relevant destination fields
Fields identified 0 # sigla;Province;Re Destination or fixed value Reference Code DXCC
Reference Description Grids

Pravý oddělovač je ";" a po náhledu je to seznam polí:

Fields identified
0 # sigla
1 # Province
2 # Region
3 # Prefixes
4 # Note
5 # Alias
6 # EndDate
7 # Deleted

Log4OM vybere tuto konfiguraci pro Zpracované všechny italské provincie. Log4OM ví, že pole "Note" (poznámka) obsahuje datum ZAČÁTKU odkazu, zatímco případné DATUM KONCE obsahuje "EndDate".

Některé provincie byly v průběhu let přejmenovány, Alias toto pole vyřeší.

Pole "Deleted" obsahuje poznámku, že když je provincie smazána, Log4OM převezme nastavenou hodnotu jako VALID, takže ponecháním prázdného pole umožní Log4OM mít všechny provincie označené jako validní a DELETED (to je rozdíl od blank) jako INVALID.



Pokud soubor CSV nemá záhlaví, uživatelé uvidí na stránce FIELDS IDENTIFIED seznam hodnot prvního řádku. Tím se nezpůsobí žádný problém při dalších činnostech. Stačí přetáhnout správné pole na správné místo.

Fields identified 3 # Prefixes
Destination or fixed value
sigla 248 Note
Province Gridsquare EndDate
Region Activation Score Alias
Reference sub group Activation Bonus Score
If file contains a "valid" flag set field and value: Deleted Next step

Všimněte si, že pole DXCC bylo zadáno ručně (a nebylo přetaženo z polí), protože je pevně dané.

Log4OM po importu ručně aktualizoval provincii Sardinie, protože pole DXCC nebylo v souboru k dispozici. Uživatelé mohou soubor upravovat v Excelu a ušetřit tak čas a složitost.

Import konfigurace

Zde mohou uživatelé informovat Log4OM, zda je očekávaným formátem reference číslo (např. pole DXCC) nebo řetězec. Uživatelé mohou také zadat formát data použitý v souboru CSV, a to výběrem správného formátu.

Odkaz může obsahovat více kódů DXCC, například pro park, který je společný pro více zemí. V tomto případě mohou uživatelé nastavit oddělovač více polí DXCC, aby je Log4OM správně identifikoval.

U diplomů, které hlásí pole DXCC jako PREFIX LIST, musí uživatelé označit "DXCC is char PREFIX". Log4OM se pokusí získat správný kód DXCC z prefixu.


Merges: skutečný seznam odkazů bude sloučen s importovaným seznamem.

Skip first row: pokud pole CSV obsahuje hlavičku, musí uživatelé tento příznak nastavit.


Import: provede import souboru...

KONFIGURACE DIPLOMŮ

Zobrazení diplomů lze nakonfigurovat tak, aby odráželo více situací.




Například DXCC má mnoho dílčích verzí, které mohou být užitečné pro podrobnější prohlížení. Pomocí konfigurace diplomu mohou uživatelé vytvořit filtry, jež se zobrazí na obrazovce statistik diplomů v "předdefinované konfiguraci".



DXCC je toho jasným příkladem:



Podrobně prozkoumejme konfiguraci 10M



Zobrazení žadatele: zobrazí typický pohled "chaser", QSO zobrazené z pohledu uživatele jako chasera.

Zobrazení aktivátoru: diplom bude prezentován z pohledu aktivátora. Zobrazí se pouze ta QSO, u kterých mají uživatelé jako aktivátor stejnou cenu STATION REFERENCE.

Odkaz na referenční zobrazení: zobrazena jsou pouze QSO uskutečněná z reference v diplomu s operátory v platné referenci stejného diplomu, což je pohled SOTA "z vrcholu na vrchol".


Diplom se každoročně obnovuje: statistiky se zobrazují a filtrují ve statistikách udělování pro vybraný rok. Tato možnost povolí "filtr roku".

Pouze satelitní spojení: v úvahu se berou pouze spojení přes satelit.

Vyloučit satelitní spojení: satelitní spojení budou ze zobrazení vyloučena.

Grantový kód: pro udělení DXCC je to GRANTOVÝ KÓD, který se načítá ze staženého LOTW. Pokud Log4OM najde DXCC-10 v seznamu udělených kódů přijatých od LOTW, označí kontakt jako VALIDOVANÝ pro aktuální SPECIFICKÝ pohled na udělení.

Konkrétní konfiguraci lze přizpůsobit do hloubky a zobrazit pouze podmnožinu odkazů pomocí rozšířených informací:




Import externího potvrzení

U všech diplomů, které mají "externí správu", jako je IOTA, je Log4OM schopen importovat textový soubor CSV obsahující informace o stavu reference.


Rozhraní je složité a výkonné, ale Log4OM poskytuje předdefinovaná schémata pro známé diplomy. Autor Log4OM vytvořil tak "složitý" import potvrzení, protože chtěl uživatelům poskytnout co nejsilnější a nekomplexnější nástroj pro správu jejich deníku a diplomů.

"Běžným uživatelům" poskytuje Log4OM pro standardní diplomy předdefinovanou sadu konfigurací, založenou na standardních souborech diplomů poskytovaných jejich správci.

Chcete-li načíst předdefinovanou konfiguraci, stiskněte tlačítko "Load Config". "Save Config" vyexportuje konfiguraci do databáze diplomů Log4OM.




Funkce importu je k dispozici na obrazovce statistik udělování v horní liště:



Obrazovka importu je pro přehlednost rozdělena do dílčích sekcí.

Log4OM importuje stavový soubor IOTA, jako příklad. Zde je část souboru IOTA:

```
"Ref. No.", "Callsign", "UTC", "Count for", "Method", "Status"
"AF-004", "EA8ADL", "2012-05-01 16:17:00", "HF bands", "DXCC matches one IOTA", "Active"
"AF-005", "D4A", "2012-03-24 14:41:00", "HF bands", "Accepted Operation", "Active"
"AF-014", "CQ3L", "2012-03-24 14:17:00", "HF bands", "Accepted Operation", "Active"
"AF-016", "TO19A", "2019-04-29 09:26:00", "HF bands", "DXCC matches one IOTA", "Active"
"AF-012", "FT4JA", "2016-04-02 15:34:43", "HF bands", "Accepted Operation", "Accepted"
"AF-002", "FT5ZM", "2014-01-29 11:21:00", "HF bands", "QSL", "Accepted"
"AF-003", "ZD8Z", "0000-00-00 00:00:00", "HF bands", "QSL", "Accepted"
"AF-004", "EA8AJO", "0000-00-00 00:00:00", "HF bands", "QSL", "Accepted"
```



QSO match fields (shodná pole):

Tato sekce umožňuje uživatelům identifikovat údaje v importu, které mohou pomoci programu Log4OM identifikovat QSO. Některá z těchto polí mohou chybět, v takovém případě Log4OM provede analýzu dat a pokusí se najít správné QSO (nebo v některých případech více QSO)

Přetáhněte pole na správná místa. Pokud je zadáno DATUM, přetáhněte pole s datem na pozici Datum, pokud je k dispozici ČAS, postupujte stejně. Pokud je formát DATUM + ČAS (jako v našem případě), pravé pole je toto:

Date + Time

V této situaci má Log4OM pouze CALLSIGN, REFERENCE a datum + čas UTC.

The screenshot shows the Log4OM configuration window. On the left, under 'Fields identified', there is a list: 0 # "Ref. No.", 1 # "Callsign", 2 # "UTC", 3 # "Count for", 4 # "Method", 5 # "Status". The 'UTC' field is highlighted. In the center, there are tabs for 'QSO match fields', 'Award match fields', and 'Award match rules'. The 'Award match fields' tab is active, showing a 'Fields match' section with 'Callsign' and 'Ref. No.' fields. Below this, there are fields for 'Band', 'Mode', 'Date', 'Time', and 'UTC'. On the right, there is a 'Date Time format' section with dropdowns for 'yyyy', 'MM', 'dd', 'HH', 'mm', and 'ss', each with a green checkmark icon.

Nezapomeňte zkontrolovat formát data a času použitý v souboru.

Pole pro zadání žádosti o diplom

The screenshot shows the 'Award match rules' tab in the Log4OM configuration window. It features several sections for setting rules. The first section has radio buttons for 'Mark reference', 'Confirmed', 'Validated', and 'Use fields' (which is selected). Below this, there are fields for 'Set confirmed when' and 'Set validated when', each with a dropdown menu (currently showing 'Field Confirmed' and 'Field Validated' respectively) and a text input field (currently showing 'Value'). The second section is for 'Add SUBMITTED award tags from field:', with a dropdown menu (currently showing 'Submitted') and a text input field (currently showing 'Value'). The third section is for 'Add GRANTED award tags from field:', with a dropdown menu (currently showing 'Granted') and a text input field (currently showing 'Value'). There are also radio buttons for 'Always', 'If validated', and 'When' (which is selected) for each section. A green box on the right says 'Multiple values accepted with | separator'.

Červená pole budou akceptovat přetahování ze sloupců souborů

Zelená pole umožňují přetahování a přímé psaní

Odkaz na značku:

CONFIRMED: když je v souboru nalezeno QSO, odkaz je automaticky označen jako CONFIRMED

VALIDATED: když je v souboru nalezeno QSO, odkaz je automaticky označen jako VALIDOVANÝ

POUŽITÍ POLÍ: Pokud soubor obsahuje potvrzené i ověřené informace. Jsou zapotřebí další filtry.

This is a closer view of the 'Award match rules' tab. The 'Use fields' radio button is selected. The 'Set confirmed when' and 'Set validated when' sections are visible, showing the 'Field Confirmed' and 'Field Validated' dropdowns and the 'Value' input fields. The 'Add SUBMITTED award tags from field:' section is also visible, showing the 'Submitted' dropdown and the 'Value' input field. The 'Add GRANTED award tags from field:' section is partially visible at the bottom.

Uživatelé mohou analyzovat potvrzený a ověřený stav z polí QSO. Pokud je nalezen uvedený řetězec, je QSO považováno za POTVRZENÉ (nebo VALIDOVANÉ) a **hodnoty SUBMITTED/GRANTED jsou IGNOROVÁNY**

Stav zpracování žádosti

Po validaci některých ocenění je třeba provést další krok, a to zpracování žádosti o vydání diplomu. Log4OM je schopen tuto fázi zvládnout i při práci s externími soubory, kromě jednotlivých odkazů.

Po odeslání QSO jej uživatelé mohou označit TAGem. Uživatelé mohou například chtít označit QSO značkou IOTA_MIXED nebo mohou mít soubor, který obsahuje seznam odeslaných QSO pro diplom IOTA MIXED.

This is a closer view of the 'Award match rules' tab. The 'When' radio button is selected. The 'Add SUBMITTED award tags from field:' section is visible, showing the 'Submitted' dropdown and the 'Value' input field. The 'Add GRANTED award tags from field:' section is also visible, showing the 'Granted' dropdown and the 'Value' input field.

V tomto případě mohou uživatelé použít pole ze souboru, pokud existuje, nebo přímo zadat hodnotu značky do pole. Uživatelé si mohou vybrat:
 VŽDY: všechna QSO jsou označena jako SUBMITTED, což je typický případ souboru, který hlásí SUBMITTED QSO.
 POKUD JE OVĚŘENO: přidá značku, je-li odkaz ověřen.
 KDY: přidá značku, pokud má uvedené pole nastavenou hodnotu.
 Pokud není v poli Odesláno uvedeno nic, neprovede se nic.

Stav uděleno

Po předložení žádosti mohou uživatelé importovat soubor GRANTED z diplomu. Tím se QSO nakonec označí jako GRANTED pro vybraný diplom / kód diplomu.

Add GRANTED award tags from field: ? or type value


☐ Always ☐ If validated ☒ When is

V tomto případě mohou uživatelé použít pole ze souboru, pokud existuje, nebo přímo zadat hodnotu značky do pole.

Uživatelé si mohou vybrat:
 VŽDY: všechna QSO jsou označena jako GRANTED. To je typický případ souboru, který hlásí GRANTED QSO.
 POKUD JE OVĚŘENO: přidá značku, pokud je odkaz ověřen.
 KDY: přidá značku, pokud má uvedené pole nastavenou hodnotu.
 Pokud není v poli **Poskytnuto** uvedeno nic, neprovede se nic.

Nastavení IOTA

Uživatelé si mohou stáhnout stavový soubor IOTA ze stránek <https://www.iota-world.org/> a po přihlášení vybrat možnost STÁHNOUT QSOS (CSV).



Award: Multiple credit separator: Load config Save config

Fields identified: 0 # "Ref. No." 1 # "Callsign" 2 # "UTC" 3 # "Count for" 4 # "Method" 5 # "Status"

QSO match fields: Fields match "Callsign" "Ref. No." Band Mode Date Time "UTC"

Award match fields: Award match rules

Date Time format: yyyy - MM - dd HH : mm : ss

☒ Allow reuse of fields

Award: IOTA Multiple credit separator: Load config Save config

Fields identified:

- 0 # "Ref. No."
- 1 # "Callsign"
- 2 # "UTC"
- 3 # "Count for"
- 4 # "Method"
- 5 # "Status"

QSO match fields: Mark reference ☐ Confirmed ☐ Validated ☒ Use fields

Set confirmed when: Field Confirmed is Value ?

Set validated when: "Status" is Active|Accepted ?

Add SUBMITTED award tags from field: Submitted ? or type value

☐ Always ☒ If validated ☐ When

Add GRANTED award tags from field: "Count for" ? or type value

☐ Always ☐ If validated ☒ When "Status" is Accepted

☒ Allow reuse of fields

Multiple values accepted with separator

Zobrazení vyžádaného a uděleného diplomu

Definice udělení mohou vyžadovat nepovinnou dodatečnou definici KÓDU GRANTU. Tento kód se použije pro správu zobrazení stavu SUBMISSION a GRANTED na úrovni udělení.

Award info Award type Confirmation References Import Award configurations

Grant Codes: DXCC

Confirmation	Validation
CUSTOM	CUSTOM
EQSL	EQSL
LOTW	LOTW
QSL	QSL

Jak toto pole funguje:

Toto bylo QSO s CANADOU na 80 metrech:

Edit QSO

QSO Info His details Award Refs. My Station My QTH My Refs. QSL Info Documents

Award: DXCC Group: NA Sub: 1 Canada

1 Canada

DXCC@1

Ref. Status: VALIDATED

Submitted tags: Submitted tags

Granted tags: Granted tags

Bylo VALIDOVÁNO, ale v předdefinovaném konfigurátoru k němu nejsou připojeny žádné značky "SUBMITTED" nebo "GRANTED", což označuje 80M DXCC, protože neexistuje žádný "Předdefinovaný konfigurátor" jako VALIDOVANÝ.

Awards statistics

Award: DXCC

Award view Award filters Statistics Maintenance

Predefined confia

☐ Show worked only

☒ Show only valid references


☐ Sub group details



☒ Award view

☐ Detailed (mode) statistics


ReferenceCode	ReferenceDescr	ReferenceGroup	160m	80m	40m	30m	20m	17m
1	Canada	NA		V	V	V	V	V
3	Afghanistan	AS					V	C
4	Agalega & St. ...	AF						
5	Aland Is.	EU		V	V	V	V	V
6	Alaska	NA				V	V	V
7	Albania	EU			W	C	V	V
9	American Samoa	OC						

Označte QSO... jako odeslané přidáním značky "DXCC" ke značkám "SUBMITTED". DXCC tag je ten, který je nastaven v definici diplomů, jak je uvedeno o několik řádků výše:




Log4OM nyní nastavil DXCC jako odeslané značky. Stisknutím tlačítka "SAVE"  se změny aplikují (ikona malé diskety) a QSO se uloží pomocí tlačítek na horní liště , čímž se změny trvale uloží do databáze.

Obnovení statistiky způsobí, že se statistika "Award" změní na SUBMITTED v CANADA 80M, protože výchozí kód AWARD submit/grant odpovídá hodnotě DXCC ve značkách QSO:



ReferenceCode	ReferenceDescr	ReferenceGroup	160m	80m	40m	30m	20m	17m
1	Canada	NA		SUB	V	V	V	V
3	Afghanistan	AS						C
4	Agalega & St. ...	AF						
5	Aland Is.	EU		V	V	V	V	V
6	Alaska	NA				V	V	V
7	Albania	EU			W	C	V	V
9	American Samoa	OC						
10	Amsterdam & ...	AF						
11	Andaman & Nl...	AS						
12	Anguilla	NA						V
13	Antarctica	AN			C		V	
14	Armenia	AS		W	V	W	C	W
15	Asiatic Russia	AS		V	V	V	V	V
16	New Zealand ...	OC				W		
17	Aves I.	NA						
18	Azerbaijan	AS			V	V	V	V


Při výběru zobrazení 80 metrů pomocí specifického zobrazení dílčí zakázky (dostupné z rozevrací nabídky "PREDEFINED CONFIG")



ReferenceCode	ReferenceDescr	ReferenceGroup	80m	AllowedDxcc	Country	GridSquare
1	Canada	NA	V	1	Canada	
3	Afghanistan	AS		3	Afghanistan	
4	Agalega & St. ...	AF		4	Agalega & St. ...	
5	Aland Is.	EU	W	5	Aland Island	
6	Alaska	NA		6	Alaska	
7	Albania	EU		7	Albania	
9	American Samoa	OC		9	American Samoa	
10	Amsterdam & ...	AF		10	Amsterdam & ...	
11	Andaman & Nl...	AS		11	Andaman & Nl...	


Stav ocenění je stále VERIFIED, protože QSO je ověřeno a nebyly nalezeny žádné vhodné značky, které by označovaly toto QSO jako odeslané nebo udělené pro subdiplom DXCC na 80 metrů.

Specifické "značky" pro 80M (které Log4OM pro DXCC automaticky načítá z importních funkcí LOTW) jsou definovány samotnou ARRL jako pole ADIF a vybírají se na obrazovce Konfigurace diplomů Log4OM:




Pro DXCC je kód ADIF, který představuje stav SUBMITTED/GRANTED pro udělení 80M, DXCC-80. Mimochodem, program DXCC nepodporuje zpětnou vazbu "SUBMITTED", ale pouze GRANTED, prostřednictvím svých funkcí stahování ADIF, takže Log4OM nikdy nezobrazí stav SUBMITTED pro DXCC. Tato funkce je k dispozici pro jakýkoli jiný druh diplomu.

Simulace přijetí statusu DXCC-80 GRANTED z posledního staženého ADIFu LOTW.



Reference Log4OM automaticky obdrží značky DXCC-80 ze stahování ADIF, ale uživatel může ručně vynutit simulaci situace nebo ručně označit stav pro udělení diplomu, které nepodporuje nebo neposkytuje informace o aktualizaci v elektronické podobě.

Po stisknutí tlačítka SAVE (ikona diskety) je nyní reference uložena v datech QSO, uloží samotné QSO pro trvalé uložení informací v databázi a obnovte statistiku ocenění, přičemž v sekci "predefined config", kde vyberte diplom 80M.



80M nyní zobrazuje GRANTED, protože 80M hledá značku DXCC-80 v polích submitted nebo granted a podle toho změnil zobrazení.

Předdefinovaná situace "award wide" stále zobrazuje stav GRANTED, protože nebyly provedeny žádné změny na této straně.

WWT Awards statistics

Award DXCC

Award view Award filters Statistics Maintenance

Predefined config

- ☐ Show worked only
- ☒ Show only valid references
- ☐ Sub group details
- ☒ Award view
- ☐ Detailed (mode) statistics

ReferenceCode	ReferenceDescript	ReferenceGroup	160m	80m	40m	30m	20m	17m
1	Canada	NA		SUB	V	V	V	V
3	Afghanistan	AS					V	C
4	Agalega & St. ...	AF						
5	Aland Is.	EU		V	V	V	V	V
6	Alaska	NA				V	V	V
7	Albania	EU			W	C	V	V

V "reálném světě" je DXCC-80 vždy doprovázen značkou "DXCC" v souboru ADIF z LoTW, takže tato zobrazení mohou být označena jako přijatá, odeslaná nebo udělená, ale v hlavním zobrazení se zobrazí stav GRANTED ze směsi dílčích diplomů, což může způsobit zmatek, pokud si uživatel není vědom toho, co se děje na pozadí.

Pro diplom DXCC se Log4OM o všechny tyto aspekty postará automaticky, pro ostatní diplomy může uživatel ručně označit značky v referencích vlastními kódy nebo použít funkci IMPORT pro načtení souborů poskytnutých správci diplomových programů.

WWFF – aktualizace diplomů

Výběr souboru a formátu

Import file: ..\wwff_directory.csv point to the downloaded CSV file
Link: http://wwff.co/wwff-data/wwff_directory.csv
Make sure the file is saved as an UTF-8 file!!!

Field separator: ,

Allow reuse of fields: checked

Field settings:	Reference Code:	reference
	DXCC:	dxcc
	Valid from:	validFrom
	Reference Description:	name
	Gridsquare:	-
	Valid to:	-
	Reference group:	country
	Activation Score:	-
	Reference alias:	-
	Reference sub group:	region
	Activation Bonus Score:	-

Valid settings:	Valid field:	status
	Valid value:	active

Award info | Award type | Confirmation | References | **Import** | Award configurations

Select file and format: **Import config** | **Import**

Import file: H:\Downloads\wwff_directory.csv

Field separator: ,

Preview

reference,status,name,program,dxcc,state,continent,jota,jaruLocator,latitude,longitude,IUCNcat,validFrom,validTo,notes,lastMod,changeLog,reviewFlag,spe
1SFF-0001,active,Spraty,1SFF,1S,1S,AS,....n/a,0000-00-00,0000-00-00,....0,-,"Spraty Archipelago",-
3AFF-0001,active,"R?serve du Larvotto",3AFF,3A,3A,3A,EU,....n/a,0000-00-00,0000-00-00,....0,-,Monaco,-
3AFF-0002,active,"Tombant ? corail des Sp ?lugues",3AFF,3A,3A,3A,EU,....n/a,0000-00-00,0000-00-00,....0,-,Monaco,-
3BFF-0001,active,"Black River Gorges",3BFF,3B8,3B8,3B8,AF,....n/a,0000-00-00,0000-00-00,....0,-,"Mauritius I",-

Drag and drop fields into relevant destination fields OR directly type FIXED values into fields

☒ Allow reuse of fields

Fields identified: 15 # notes, 16 # lastMod, 17 # changeLog, 18 # reviewFlag, 19 # specialFlags, 20 # website, 21 # country, **22 # region**

Destination or fixed value: reference, dxcc, validFrom, name, Gridsquare, Valid to, country, Activation Score, Reference alias, region, Activation Bonus Score

If file contains a "valid" flag set field and value: status, active

Next step

→ DALŠÍ KROK

Konfigurace importu

Import config:

Date Format: yyyy-MM-dd

Multiple DXCC separator: ,

DXCC is char PREFIX: checked

Merge: -

Skip first row: checked

Award info Award type Confirmation References Import Award configurations

Select file and format Import config Import

Reference format STRING

Date format yyyy-MM-dd

DXCC code in reference

Multiple DXCC separator ,

☒ DXCC is char PREFIX

☐ Merge

☒ Skip first row

Next step

➔ DALŠÍ KROK

Import

Kliknutím na tlačítko import je import spuštěn. Po dokončení bylo importováno více než 48 000 záznamů a vždy se objeví nějaké chyby. Většina těchto chyb se opakuje, protože soubor CSV z aplikace Excel má určité problémy.

Award info Award type Confirmation References Import Award configurations

Select file and format Import config Import

48109

Begin import of 48109 records

ROW: 6098 SKIP: invalid reference: ESFF-0265,ACTIVE,TAHKUNA ,ESFF,ES,ES,ES,EU,-,KO19HB,59.06920,22.64713

ROW: 6099 SKIP: invalid reference: 2017-12-25 VALIDITY BACKDATED AGREED BY ISFLN TO 2017-08-24 BY MANFRE

ROW: 6401: FFF-0178 DXCC not found: FO-FP

ROW: 7469: FFF-1246 DXCC not found: FK-NC

ROW: 9118: DELETED DXCC not found: -

ROW: 9126: DELETED DXCC not found: -

ROW: 9127 SKIP: invalid reference: GFF-0010,ACTIVE,NEW FOREST NATIONAL PARK,GXFF,G,G,G,EU,-,N/A,0000-

ROW: 9128: RENAMED DXCC not found: -

ROW: 9136: DELETED DXCC not found: -

ROW: 9157 SKIP: invalid reference: ("2015-05-26 by MOYMA - Deleted","2015-05-26 by ISFLN - Approvedbu

ROW: 9227 SKIP: invalid reference: GFF-0107,ACTIVE,NORTHUMBRIAN COAST SPA - DURHAM COAST NNR/SAC (SOUTH

ROW: 9228 SKIP: invalid reference: ("2016-12-15 by MOYMA - Updated","2016-12-15 by MOYMA - Updated: La

ROW: 9676: RENAMED DXCC not found: -

ROW: 9694 SKIP: invalid reference: GMFF-0061,ACTIVE,ST KILDA NNR AND WHS,GXFF,GM,GM,GM,EU,-,N/A,0000-

ROW: 9695: RENAMED DXCC not found: -

ROW: 9699: RENAMED DXCC not found: -

ROW: 9798: DELETED DXCC not found: -

ROW: 9806: DELETED DXCC not found: -

ROW: 9813: DELETED DXCC not found: -

ROW: 9815: DELETED DXCC not found: -

ROW: 9828: RENAMED DXCC not found: -

Save log

Obvykle se setkáte s "invalid reference" a "DELETED/RENAMED DXCC not found", což souvisí s problémem, kdy je chybný řádek v souboru CSV (obvykle chybné CR/LF). Tato chyba musí být v souboru CSV opravena!

V souboru protokolu se zobrazí čísla řádků, na kterých se vyskytl problém. K úpravě souboru wwff_directory.csv použijte Notepad++ nebo podobný editor. V Notepad++ můžete pomocí klávesy CTRL-G přejít na řádek.

První problém je v řádku 6098, takže se na něj podíváme:



Vidíme, že je zde špatný CR/LF

```
6095 ESFF-0262,active,Kiipsaare,ESFF,ES,ES,ES,EU,-,KO08MA,58.49235,21.84523,"Cat Ib",2017-08-08,0000-00-00,"Vilsandi RP, Kiipsaare skv.",201
6096 ESFF-0263,active,Vormsi,ESFF,ES,ES,ES,EU,-,KO19NA,59.02421,23.12324,Natura2000,2017-08-08,0000-00-00,EU-034,"2019-01-14 by ES1NOA - Upda
6097 ESFF-0264,active,"Osmussaare ",ESFF,ES,ES,ES,EU,-,KO19QH,59.01800,23.02100,Natura2000,2017-08-08,0000-00-00,EU-034,"2019-01-14 by ES1N
6098 ESFF-0265,active,"Tahkuna ",ESFF,ES,ES,ES,EU,-,KO19HB,59.06920,22.64713,,2017-08-24,0000-00-00,-,"2019-01-14 by ES1NOA - Updated","2019-
6099 2017-12-25 validity backdated agreed by I5FLN to 2017-08-24 by Manfred DF6EX",0,,https://www.protectedplanet.net/tahkuna-site-of-communi
6100 ESFF-0266,deleted,"Kaavi Saaremaa ",ESFF,ES,ES,ES,EU,-,-,57.58900,2.21100,"Cat IV",2017-08-24,2019-02-07,"Nature Reserve","2019-02-07 by
6101 ESFF-0267,deleted,"Kopu Hiiumaa ",ESFF,ES,ES,ES,EU,-,-,58.54900,2.21100,"Cat IV",2017-08-24,2019-02-07,"Conservation Covenant","2019-02
```

Řádek 6099 patří k řádku 6098, proto se zobrazují chybová hlášení pro řádek 6098/6099.

Přejděte na první sloupec v řádku 6099, stiskněte klávesu Backspace a zadejte prázdné místo. Řádek by měl vypadat takto:

```
on, Locator, Region<br>2017-08-08 by i5fln - Approved<br>2017-08-07 by i5fln - Created",0,,https://protectedplanet.n
ry, Locator, Region<br>2017-08-08 by i5fln - Approved<br>2017-08-07 by i5fln - Created",0,,https://protectedplanet.n
9-18 by i5fln - Approved<br>2017-09-18 by i5fln - Created 2017-12-25 validity backdated agreed by I5FLN to 2017-08-2
by i5fln - Approved<br>2017-09-18 by i5fln - Created 2017-12-25 validity backdated agreed by I5FLN to 2017-08-24 by
09-18 by i5fln - Approved<br>2017-09-18 by i5fln - Created 2017-12-25 validity backdated agreed by I5FLN to 2017-08-
```

Podobné problémy máme v řadě 9118, 9126, 9127, 9128...

Opět vidíme, že v souboru CSV se vyskytují problémy s chybnými CR/LF:

```
9114 GDF-0023,active,Scarlett,GxFF,GD,GD,GD,EU,-,,n/a,0000-00-00,0000-00-00,-,-,0,-,"Isle Of Man",-
9115 GFF-0001,deleted,"Deleted - was Brecon Beacons National Park",GxFF,G,G,G,EU,-,,0.00000,0.00000,n/a,
9116 GFF-0002,deleted,"Deleted - was Cairngorms National Park",GxFF,G,G,G,EU,-,,n/a,0000-00-00,0000-00-
9117 Deleted","Duplicate deleted - see GMFF-001<br>Duplicate deleted - see GMFF-001",0,NP-CG,-,England,-
9118 GFF-0003,deleted,"Chalk Sound National Park",GxFF,VP5,VP5,VP5,NA,-,,n/a,0000-00-00,0000-00-00,"Rer
9119 GFF-0004,active,"Dartmoor National Park",GxFF,G,G,G,EU,-,,50.74105,-3.92687,n/a,0000-00-00,0000-00-0
9120 GFF-0005,deleted,"East Bay Islands National Park",GxFF,VP5,VP5,VP5,NA,-,,n/a,0000-00-00,0000-00-00
9121 GFF-0006,active,"Exmoor National Park",GxFF,G,G,G,EU,-,,51.13253,-3.65847,n/a,0000-00-00,0000-00-00,
9122 GFF-0007,deleted,"Grand Turk Cays National Park, Land and Sea",GxFF,VP5,VP5,VP5,NA,-,,n/a,0000-00-
9123 GFF-0008,active,"Lake District National Park",GxFF,G,G,G,EU,-,,54.46111,-3.08848,n/a,0000-00-00,0000-
9124 GFF-0009,deleted,"Deleted - was Loch Lomond and The Trossachs National Park",GxFF,G,G,G,EU,-,,n/a,
9125 Deleted","Duplicate deleted - see GMFF-0002",0,NP-LL,-,Scotland,-
9126 GFF-0010,active,"New Forest National Park",GxFF,G,G,G,EU,-,,n/a,0000-00-00,0000-00-00,"National Pa
9127 Renamed","Name Changed<br>Name Changed",0,NP-NF,-,England,-
9128 GFF-0011,deleted,"North West Point Marine National Park",GxFF,VP5,VP5,VP5,NA,-,,n/a,0000-00-00,0000-
9129 GFF-0012,active,"North York Moors National Park",GxFF,G,G,G,EU,-,,54.38700,-0.89200,n/a,0000-00-00,0
9130 GFF-0013,active,"Northumberland National Park",GxFF,G,G,G,EU,-,,55.28900,-2.19000,n/a,0000-00-00,000
9131 GFF-0014,active,"Peak District National Park",GxFF,G,G,G,EU,-,,53.30000,-1.75000,n/a,0000-00-00,0000
9132 GFF-0015,active,"Pembrokeshire Coast National Park",GxFF,GW,GW,GW,EU,-,,51.98634,-4.82716,"Cat V",00
9133 GFF-0016,deleted,"Princess Alexandra National Park Land and Sea",GxFF,VP5,VP5,VP5,NA,-,,n/a,0000-00-
9134 GFF-0017,deleted,"Deleted - was Snowdonia National Park",GxFF,G,G,G,EU,-,,n/a,0000-00-00,0000-00-00
9135 Deleted","Duplicate deleted - see GWFF-074<br>Duplicate deleted - see GWFF-074",0,NP-SN,-,Wales,-
9136 GFF-0018,active,"South Downs National Park",GxFF,G,G,G,EU,-,,50.96860,-0.69430,"Cat V",0000-00-00,00
9137 GFF-0019,active,"The Broads National Park",GxFF,G,G,G,EU,-,,52.60492,1.60922,n/a,0000-00-00,0000-00-
9138 GFF-0020,active,"Yorkshire Dales National Park",GxFF,G,G,G,EU,-,,54.19629,-2.16252,n/a,0000-00-00,00
9139 GFF-0021,deleted,"Ferguson Bay Base Camp ",GxFF,VP8-Sh,VP8-Sh,VP8-Sh,SA,-,,n/a,0000-00-00,2016-01-
9140 GFF-0022,deleted,"Station 'Bl' Bird Island Station ",GxFF,VP8-SG,VP8-SG,VP8-SG,SA,-,,n/a,0000-00-00
```

Vezměte prosím na vědomí, že čísla řádků se změní, pokud upravíte jeden z vadných řádků. Import můžete kdykoli spustit znovu, abyste zkontrolovali průběh a získali aktuální čísla řádků. Před pokračováním nezapomeňte soubor CSV uložit v editoru.


Po opravě všech problémů CR/LF v souboru CSV vypadá můj soubor protokolu importu takto:

```
Begin import of 48087 records
ROW: 6400: FFF-0178 DXCC not found: FO-FP
ROW: 7468: FFF-1246 DXCC not found: FK-NC
```

S tímto problémem byste se nyní neměli setkat, protože soubor awardOverride pravidelně aktualizujeme. Log4OM nemůže přiřadit platnou zemi DXCC k FO-FP a FK-NC. Myslím, že by to mělo znamenat FO **Francouzská Polynésie** (175) a FK **Nová Kaledonie** (162), oba prefixy nejsou platné.

Pokud byste se s takovým problémem setkali, doporučuji nám dát vědět ve fóru o oceněních a my se na to podíváme. V případě potřeby aktualizujeme soubor s výjimkami.

Soubor s výjimkami již byl o tyto dvě záležitosti aktualizován, takže by nyní mělo být vše v pořádku:



Výborně! Soubor WWFF jste aktualizovali pomocí nejnovějšího seznamu z webové stránky WWFF.


Pokud máte nějaké problémy, dejte nám prosím vědět na fóru podpory Log4OM v2 - forum.log4om.com

Sestavil Claus, OE6CLD Správce diplomů Log4OM

Přizpůsobení seznamu diplomů

Ne všechny diplomy jsou pro uživatele zajímavé, proto si může uživatel vybrat pouze diplomy, které ho zajímají a které se mají zobrazit v hlavním uživatelském rozhraní, a to výběrem možnosti Nastavení/Konfigurace programu/Předvolby uživatele a následným výběrem karty "Awards".


Nechtěné diplomy můžete přetáhnout z pole "Active awards" a přesunout je do pole "Inactive awards" a poté kliknout na tlačítko "Save and apply" (uložit a použít).




System uživatelského chatu (zprávy mimo vysílání)

Uživatelé nástroje "GridTracker" si mohou v reálném čase vzájemně chatovat/posílat zprávy pomocí služby zpráv mimo vysílání, která je dostupná z nabídky "Připojit".

1. Klikněte na položku Nástroje/Uživatelský chatovací systém
2. V seznamu vpravo vyberte stanici, se kterou chcete chatovat.
3. Zadejte zprávu do spodního okna.
4. Klikněte na tlačítko přidat (+).
5. Přečtěte si odpověď.




6. Vyberte přítele v seznamu a klikněte na ně pravým tlačítkem myši, poté klikněte na "přidat nebo odebrat přítele" a přidejte je do seznamu přátel.
7. Zaškrtnutím políčka "Zobrazit přátele" si můžete prohlédnout přátele
8. Seznam přátel se zobrazí na kartě "Přátelé"




9. Upozornění a automatické spuštění posílání zpráv mimo vysílání lze nakonfigurovat na kartě Konfigurace programu/Chat

Upozornění na zprávy v chatu

Po přijetí zprávy v chatu se ozve zvukové upozornění a kontrolka LED chatu se změní na červenou, jak je uvedeno níže



Kliknutím na aktivního přítele se zobrazí jeho aktuální frekvence a režim a umožní se odesílání zpráv mezi oběma stranami.



- Červená tečka vlevo od hovoru označuje, že je váš přítel ve vysílání.
- Zlatá hvězda označuje přítele.
- L4 nebo GT znamená, že váš přítel používá GridTracker nebo Log4OM

Vysvětlení propojení Log4OM V2

Log4OM podporuje stále větší počet externích služeb (příchozích i odchozích) prostřednictvím velmi flexibilního konfiguračního mechanismu.

Síťové služby UDP

Popis příchozích služeb

[PŘÍCHOZÍ] ZPRÁVA ADIF:

Tato služba je schopna přijmout zprávu INCOMING adif prostřednictvím protokolu UDP, která obsahuje řetězec ADIF. Řetězec je poté zpracován a přidán do databáze Log4OM. Zprávy přijaté prostřednictvím tohoto systému jsou předávány prostřednictvím rutin kvality dat Log4OM a nahrávány do externích služeb, pokud jsou nakonfigurovány a dostupné.

[PŘÍCHOZÍ] N1MM ZPRÁVA:

Log4OM je schopen přijímat zprávy N1MM. Podporované zprávy jsou:

- ContactInfo (přidáno nové QSO),
- ContactReplace (aktualizace QSO),
- ContactDelete (odstranění QSO)

[PŘÍCHOZÍ] JT ZPRÁVA:

Log4OM je schopen přijímat zprávy UDP generované aplikacemi JTDX / WSJT-X.

Příchozí zpráva z JTDX/WSJT-X aktualizuje hlavní vstupní pole QSO v Log4OM s voláním, pásmem, kmitočtem a módem, čímž umožňuje uživatelům zobrazit v Log4OM všechny informace o vyhledávání a rozpracovaných stanicích pro stanici, která je právě kontaktována v JTDX/WSJT-X.

Všechny ostatní zprávy jsou z tohoto spojení UDP vyřazeny.

[PŘÍCHOZÍ] PŘÍJEMCE ZPRÁV:

Jedná se o technický typ příchozí zprávy, který je užitečný pro účely ladění a zjišťování, zda druhá služba odesílá zprávy správně.

Vše, co je přijato "příjemcem zpráv", je uloženo do protokolu programu Log4OM.

Popis odchozích služeb

[ODCHOZÍ] ZPRÁVA ADIF:

Log4OM bude vysílat každé nové QSO přidané do databáze prostřednictvím uživatelského rozhraní, automatického importu ADIF (ADIF monitor) a příchozích zpráv UDP.

Zprávy ADIF lze řetězit, takže Log4OM může přijmout zprávu ADIF UDP (příchozí) z aplikace, uložit ji a znovu ji rozeslat (odchozí) jiné aplikaci, posluchači nebo jiné instanci Log4OM, která naslouchá příchozím zprávám UDP

[ODCHOZÍ] PSTROTATOR:

Zprávy směřující do PST Rotator. Upozorňujeme, že po konfiguraci programu PSTRotator v nastavení programu uživatel **musí** vytvořit odchozí spojení typu PSTROTATOR, aby mohl skutečně odesílat zprávy do PSTRotatoru.

[ODCHOZÍ] VOLACÍ ZNAK:

Volací značky zadané do vstupního pole hlavního uživatelského rozhraní Log4OM, rozhraní keyeru nebo rozhraní soutěže jsou vysílány jako zprávy UDP pomocí tohoto typu odchozí služby.

Vícenásobná připojení – příchozí a odchozí

System Log4OM je schopen přijímat každou příchozí zprávu prostřednictvím prakticky neomezeného počtu portů.


Uživatel může naslouchat více odesílatelům zpráv ADIF MESSAGE, kteří pracují na různých portech, nebo přijímat zprávy JT od WSJT-x i JTDX, které běží současně.

Zároveň bude každý typ zprávy předaný do odchozího kanálu UDP odeslán na všechny služby požadovaného typu. Uživatelé mohou vytvořit více služeb [OUTBOUND] ADIF MESSAGE (na různých portech).


Když Log4OM odešle zprávu ADIF, bude tato zpráva odeslána také všem odchozím službám daného typu, které jste povolili.

Síťové služby UDP – nastavení

Příchozí



Chcete-li upravit existující službu, stiskněte tlačítko Pero



Chcete-li přidat novou službu, stiskněte tlačítko Plus.



Chcete-li odstranit existující službu, stiskněte tlačítko Koš.



Pro výběr/odebrání (Povolení/Zakázání) služby použijte zaškrtnávací políčka nebo zelené zaškrtnávací znaménko a červené znaménko mínus.

Port: číslo portu určeného pro příjem zpráv UDP v Log4OM

Název připojení: uživatelský název pro připojení

Typ služby: typ příchozí služby

Výchozí odpověď: zpráva, která je odeslána zpět odesílateli po přijetí paketu (může být vyžadována jako potvrzení od jiných aplikací)

Odchozí

Port	Connection name	Service type
0		

☐ Broadcast Destination IP Address: 127.0.0.1

UDP Outbound connections	
<input checked="" type="checkbox"/>	[UDP_OUTBOUND] [ADIF_MESSAGE] [0] LOG4OM V1

0 items selected

PSTRotator default port: 12040

Port: číslo portu určeného pro přenos zpráv UDP v Log4OM

Název připojení: uživatelský název pro připojení

Typ služby: typ odchozí služby

Odesílání: odeslání vysílací zprávy UDP

Cílová IP adresa: výchozí hodnota (prázdná) je 127.0.0.1 (zpětná smyčka – místní hostitel)

Proxy server UDP

Data UDP může v daném okamžiku přijímat pouze jeden příjemce. Více příjemců na stejném portu bude soutěžit o stejný paket, ale pouze jeden z nich, bez opakovatelných pravidel, jej bude moci získat.

Některé aplikace odesílají pakety UDP, které používají jiné aplikace, ale tyto pakety mohou být pro Log4OM zajímavé. Aby mohl Log4OM tyto pakety poslouchat, je v Log4OM implementována funkce proxy.


Log4OM nabízí proxy server UDP, který přijme paket, použije jej a poté stejný paket znovu odešle na jiný port (nebo v případě potřeby na jinou IP adresu/port). Lze jej použít k předávání zpráv UDP přes port 80 brány firewall nebo jiné požadavky, přičemž zachycené zprávy lze stále používat.

Proxy server by měl mít uveden "typ služby". Všechny přijaté zprávy budou spravovány z Log4OM jako příchozí zprávy uvedeného typu, např. Log4OM může číst příchozí data ADIF s [INBOUND] ADIF MESSAGE UDP a přeposílat data do jiné instance Log4OM, případně na vzdálené místo.



Proxy server rozšíří možnosti příchozího protokolu UDP o předávání paketů.

Pokud je třeba naslouchat zprávám, které není třeba opakovat (přeposílat) jinam, měli byste místo toho použít konfiguraci UDP INBOUND.



Chcete-li přidat novou službu, stiskněte tlačítko Plus.



Chcete-li odstranit existující službu, stiskněte tlačítko Koš.

Pro výběr/odebrání (povolení/zakázání) služby použijte zaškrťovací políčka nebo zelené zaškrťovací znaménko a červené znaménko mínus.



Chcete-li upravit existující službu, stiskněte tlačítko Pero


Název připojení: uživatelský název pro připojení

Adresa zdroje: adresa serveru, který zprávu odesílá, tato IP může být prázdná (libovolná), zatímco adresa PORT je nezbytná.

Cílová adresa: IP adresa cílového počítače, na který má být zpráva odeslána. Místní počítač je 127.0.0.1

Dálkové ovládání

Log4OM má funkci, která umožňuje vzdálenou interakci jiných aplikací se softwarem. Jmenuje se DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ a je k dispozici na kartě Dálkové ovládání. V budoucnu budou přidány další zprávy.



Zprávy jsou ve formátu:

<MESSAGE TYPE><KEY>PARAM<KEY>PARAM...

Podporované zprávy

CALLSIGN

Formát zprávy: <CALLSIGN>{callsign}

Reakce: <RESULT>OK

Použití: Log4OM vloží zadaný volací znak do vyhledávací oblasti aktivního okna

ZPRACOVÁNO

Formát zprávy: <WORKED>{callsign}

Dostupné odpovědi:

<RESULT>YES

<RESULT>NO

WORKED + BAND

Formát zprávy: <WORKED>{callsign}<BAND>{band}

Dostupné odpovědi:

<RESULT>YES_SAME_BAND


<RESULT>YES

<RESULT>NO

Funkce ADIF

Monitor ADIF

Log4OM může poslouchat více změn souborů ADIF současně. Pokud je zjištěn rozdíl v souboru ADIF, Log4OM provede akci importu.



Ve fázi importu existuje několik možností. Těmito možnostmi jsou:

Nahrát QSO do externích služeb – nahraje QSO do on-line služeb, jako je eQSL, HRDLog, QRZ atd.

Odstranit soubor ADIF po načtení – odstraní původní soubor ADIF, jakmile je stahování dokončeno.

Importovat pouze QSO obsahující volací značku stanice. Tato možnost je užitečná při sdílení společné stanice pomocí jedné instance WSJT-X, JTDX nebo jiného softwaru pro digitální režim, který umožňuje pouze změnu volací značky. Důrazně doporučujeme nepoužívat DELETE FILE s IMPORTEM POUZE QSO OBSAHUJÍCÍHO VOLÁNÍ STANICE, aby nedošlo ke smazání jiných OM spojení.

Vezměte prosím na vědomí, že možnost IMPORTOVAT POUZE QSO OBSAHUJÍCÍ VOLACÍ ZNAČKU STANICE umožní importovat i QSO, u kterých VOLACÍ ZNAČKA STANICE chybí.

Aktualizace příchodích dat pomocí externích zdrojů: importovaná QSO mají chybějící data přidána pomocí externích zdrojů vybraných uživatelem (QRZ atd.)



Log4OM může také monitorovat vzdálené soubory přes internet. V takovém případě se kontrola souborů provádí každých 60 minut (pevně), pokud je k dispozici připojení k internetu.

V tomto případě aplikace není schopna odstranit soubor ADIF, ale může zavolat vzdálenou adresu URL a předat parametry prostřednictvím řetězce dotazů (GET) vzdálenému posluchači, který může automaticky provést akce se vzdáleným souborem (jsou nutné určité znalosti webového programování).



Log4OM pro místní soubory sleduje poslední načtený znak a spustí import od tohoto znaku, pokud soubor není menší, než se očekávalo (tzv. nový). Tlačítko pro obnovení aktuální pozice souboru je k dispozici a funguje na vybraném souboru (týká se pouze místních souborů, vzdálené soubory jsou vždy staženy a plně analyzovány)

Výstup ADIF

Log4OM umí při každém QSO uloženém do databáze (přes uživatelské rozhraní, UDP zprávu nebo ADIF monitor) zapsat výstupní ADIF soubor. Hromadný import ADIF tuto funkci nespustí.

Příspěvek ADIF

Log4OM dokáže odeslat zprávu POST/GET na externí webovou stránku a předat jí vlastní parametry a požadované užitečné soubory.

Dostupná užitečná zatížení, která lze předat pomocí GET nebo POST, jsou:

<ADIF>: řetězec adif
<STATIONCALLSIGN>: volací znak odesílací stanice
<DATETIME>: aktuální datum + čas ve formátu rrrrMMddHHmmss
<DATE>: aktuální datum ve formátu rrrrMMdd
<TIME>: aktuální čas (UTC) ve formátu HHmmss

Scénář použití výstupu ADIF

Představte si instalaci sdílené klubové stanice Log4OM. Každé zadávané QSO může být:

Export do souboru ADIF na konci činností a jeho načtení do hlavního deníku

Odeslání přes UDP do vašeho domácího počítače za předpokladu, že máte spuštěný Log4OM a porty firewallu jsou otevřené a správně nakonfigurované.

Odeslání na vzdálenou webovou stránku (váš hosting, váš domovský NAS, ...), která sdílí určitou webovou stránku.

Tyto informace lze později získat pomocí programu ADIF MONITOR, který přečte vzdálený soubor vytvořený na serveru, nebo otevřením vlastní kódované stránky, která načte dříve odeslaná QSO, která mohla být někde uložena ve vzdáleném souboru nebo vzdálené databázi.

Zde je příklad malé stránky, kterou můžete použít jako šablonu (PHP).

Tato stránka obdrží zprávu POST s některými parametry, uloží ADIF do pole nazvaného "your callsign.txt" na stránce serveru, na který můžete později odkázat z domovské instance Log4OM.

upload.php

```
<?php

$allowedPassword = array("OM_1_CALL|OM_1_PASSWORD", "OM_2_CALL|OM_2_PASSWORD",
"OM_3_CALL|OM_3_PASSWORD");

if ( in_array($_POST["userid"] . "|" . $_POST["password"], $allowedPassword) )
{
    $my_file = $_POST["userid"] . '.txt';
    $handle = fopen($my_file, 'a') or die('Cannot open file: ' . $my_file);

    if (flock($handle, LOCK_EX))
    {
        $data = $_POST["adif"] . PHP_EOL;
        fwrite($handle, $data);
        echo "OK";
        fflush($handle);           // flush output before releasing the lock
        flock($handle, LOCK_UN);   // release the lock
    }
    else
```

```

{
    // should never happen as flock is a blocking call
    echo "AGAIN";
}
fclose($handle);
}
else
{
    echo "USER/PASSWORD UNKNOWN (required fields are userid/password/adif)";
}
?>

```

Předpokládejme, že tato stránka je umístěna zde: <https://www.mywebsite.com/upload.php>

Stránka nic nevrací (nic se nevrací na ECHO, pokud je vše v pořádku)

Tato stránka obdrží 3 parametry: userid, password, adif

Příklad konfigurace stránky je uveden níže:

Configuration

Save config Save and apply Exit

ADIF Functions

ADIF Monitor ADIF Output ADIF POST

☒ Enable ADIF web transmission

Target URL

Transmission method ☒ Use POST ☐ Transmit data HTMLEncoded (recommended)
☐ use GET

Key	Value
userid	OM_1_call
password	OM_1_PASSWORD
adif	<ADIF>

Expected answer if OK

Application will search for this string in the result (trim applied)

To avoid circular references do not load QSOs on services that create ADIF files that are, at the same time, monitored by Log4OM. This operation will trigger their sending (POST) again indefinitely, making them growing faster.

Stránka vygeneruje soubor OM_1_CALL.txt ve stejné složce, aby jej bylo možné načíst pomocí monitoru ADIF:

Configuration

Save config Save and apply Exit

ADIF Functions

ADIF Monitor ADIF Output ADIF POST

☐ Enable ADIF monitor

Log4OM will automatically scan enabled ADIF files searching for new QSO to be imported. ☒ Read from WEB URL ?

ADIF file

☐ Upload QSO to external services ☐ Delete ADIF file after load ☐ Import only QSO containing station callsign

☒ Update inbound data using external sources

Check file to enable

ADIF files
0 items selected

Reset currently selected file position

Na webové stránce není služba "vzdálené odstranění", takže adresa URL volaná po stažení je v našem příkladu prázdná.

Nabídky konfigurace programu

Konfigurace programu

Log4OM V2 může být tak výkonný nebo tak jednoduchý, jak uživatel požaduje, podle toho, jak je software nakonfigurován; doporučuje se, aby uživatel zvolil konfigurační nastavení, které nejvíce vyhovuje jeho způsobu práce.

Následuje stručný popis jednotlivých karet v nabídce Nastavení/Konfigurace programu, podrobnější vysvětlení jednotlivých funkcí naleznete v částech této uživatelské příručky věnovaných jednotlivým funkcím.

Běžné funkce

V horní části hlavního okna konfigurace jsou tři následující ikony:

1. Uložit konfiguraci – uloží nastavení bez ukončení konfigurační nabídky
2. Uložit a použít – uloží nastavení a zavře okno konfigurace
3. Exit – ukončí konfigurační okno bez uložení provedených změn.

Nastavení programu

Tato karta nastavuje základní parametry softwaru a je obecně srozumitelná, ale některé volby je třeba rozšířit.

Kontrola aktualizací

Pokud je toto políčko zaškrtnuto, bude uživatel při otevření programu upozorněn, zda jsou k dispozici ke stažení novější verze.

Kontrola aktualizací veřejné beta verze

Pokud je toto políčko zaškrtnuto, bude uživatel při otevření programu upozorněn, zda je k dispozici ke stažení beta verze.

POZNÁMKA: Beta verze mohou být nestabilní a měli by je instalovat pouze zkušení uživatelé – VŽDY SI UCHOVÁVEJTE PRAVIDELNÉ ZÁLOHY, ABYSTE PŘEDEŠLI ZTRÁTĚ DAT V PŘÍPADĚ PÁDU BETA VERZE

Výchozí úroveň protokolu


Obecně by měla zůstat na hodnotě "Info", pokud některý z členů týmu podpory Log4OM nepožádá o její změnu za účelem řešení problémů.

Cesta k archivu příloh QSO

Zde nastavte umístění pro ukládání stažených obrázků atd., užitečné umístění je C:\.....\AppData\Roaming\Log4OM2\user\přílohy, např. eqsl QSL karty.


Výchozí počet řádků tabulky

Počet záznamů zobrazených v datových mřížkách jako "Recent QSO's". Není nutné zobrazovat všechny záznamy, což by mohlo v případě velmi rozsáhlých deníků zpomalit zobrazení. Bez ohledu na počet zobrazených záznamů se veškeré vyhledávání, třídění a filtrování provádí v celé databázi.




Upravit konfiguraci programu

Umožňuje vrátit se k výchozímu nastavení programu v situacích, kdy uživatel lituje změn provedených v rozvržení a nastavení.



Plánovač programů

Log4OM importuje a aktualizuje mnoho datových souborů ve snaze poskytovat uživatelům co nejpřesnější informace a toto okno umožňuje uživateli nastavit frekvenci aktualizace těchto souborů. Každou změnu je třeba uložit kliknutím na malou ikonu diskety "Uložit" vpravo dole.




Výkon

V situacích, kdy je počítač méně výkonný, je možné zvýšit výkon v nabídce "Výkon" zrušením zaškrtnutí některých políček pro vyhledávání a analýzu.

Kontrola výkonu

Výkon lze ověřit kliknutím na tlačítko "Performance Check"



Konfigurace uživatele

Uživatel může mít libovolný počet různých konfigurací (identit nebo nastavení), třeba klubovou, domácí, chatovou, soutěžní, pro speciální událost, konfiguraci DX expedici nebo jiného člena rodiny.


- Zcela novou identitu vytvoříte kliknutím na tlačítko + "Přidat nový konfigurátor".
- Klonování existující konfigurace kliknutím na tlačítko "Klonovat aktuální konfiguraci" na ikoně "Složky" ušetří čas, pokud je nová konfigurace podobná původní, třeba jen volání /P s jiným stanovištěm.

Vytvoření zástupce na ploše pro nové ID

Pro každou aktuální konfiguraci lze také vytvořit zástupce na ploše kliknutím na ikonu "Řetěz"

"Vytvořit odkaz na ploše".

Konfigurace se odstraňují tak, že nejprve vyberete konfiguraci, která má být odstraněna, z rozevřacího seznamu a poté kliknete na ikonu "Koš"



Vytvoření nové identity (Config)


- Klikněte na ikonu Nový nebo Klonovat, jak je uvedeno výše
- Přidejte název ID do pole "Description" (popis)
- Pokud se vytváří nové ID, vyplňte různé informace pro novou konfiguraci nebo pokud klonujete stávající konfiguraci, proveďte všechny změny, které jsou pro novou konfiguraci nutné.
- Kliknutím na ikonu zástupce na ploše "Řetěz" vytvoříte nového zástupce na ploše
- Kliknutím na zelené zaškrtnutí se konfigurace aktivuje
- Uložíte kliknutím na tlačítko "Save and apply"

Informace o stanici

Tato karta obsahuje všechny informace týkající se uživatele, které by měly být zcela vyplněny, aby program mohl fungovat naplno. Pole označená červenou hvězdičkou jsou povinná.

Moje reference (odkazy)

Pokud je uživatel aktivní v některém ze systémů udělování diplomů jako aktivátor, např. aktivuje vrchol pro SOTA nebo ostrov pro IOTA, jsou zde nastaveny odkazy na aktivátory (uživatele).



- Vyberte ocenění z rozevírací nabídky ocenění
- Vyberte příslušnou skupinu a podskupinu
- Dvakrát klikněte na aktivovaný odkaz nebo vyberte a klikněte na znaménko Plus +
- Uložit a použít

Konfigurace stanice

Zařízení uživatelské stanice (zařízení, napájení a anténa) lze přidat a přiřadit k používaným pásmům.


Příklad typického nastavení je uveden na obrázku níže:

Rádio 1: používá se pro KV a 6 metrů má k dispozici tři antény.

- Vícepásmový dipól pro 80 a 40 metrů
- třípásmový beam pro 20, 15 a 10 metrů
- 5 prvků Yagi pro 6 m

Rádio 2: se používá se pro VHF/UHF


- 12 prvků Yagi pro 2 m
- 18 prvků Yagi pro 70 cm



- Kliknutím na ikonu rádia přidáte do stanice rádio
- Chcete-li přidat anténu k rádiu, klikněte na satelitní anténu
- Chcete-li přidat pásma k anténě, klikněte na ikonu "Vyzařování"


Přidání hardwaru

Přidání rádií, antén a pásem zahrne tyto antény a rádia jako volby pro výběr ve vstupním panelu My Station (F4), jak je uvedeno níže.





Nastavení výchozích hodnot

Chcete-li nastavit, která rádia, výkony, antény a pásma jsou výchozí a budou automaticky vybrány podle aktivního pásma, je třeba kliknout pravým tlačítkem myši na rádio, anténu a pásma a vybrat možnost "Výchozí" - pásma nastavená jako výchozí budou zvýrazněna zeleně.




Místní počasí

Log4OM načte údaje o počasí z nejbližší stanice METAR/letišť, které se zobrazí v záložce "Počasí" hlavního uživatelského rozhraní a které lze zahrnout do CW maker používaných v Log4OM CW Keyeru. Vyberte požadovanou zdrojovou stanicí METAR kliknutím na malou ikonu vpravo od polí.




Potvrzování

Existuje mnoho způsobů potvrzení QSO a uživatel může potřebovat označit stav pro každý z nich jinak. Karta Potvrzení umožňuje personalizaci požadavků na potvrzení a zobrazení.



Databáze


Uživatel si může vytvořit libovolný počet deníků (databází), například domácí, přenosný, klubový, soutěžní atd. Standardní formát databáze je SQLite, který je ideální pro běžného uživatele, pokud více stanic vyžaduje současné přihlašování do společné databáze, třeba soutěžní skupina nebo expedice, kde by mohla být stanice nastavena pro každé pásmo, pak by měla být zvolena databáze MySQL.



Externí služby

Log4OM umožňuje ruční i automatické nahrávání QSO v reálném čase do online deníků, jako jsou QRZ, Clublog, HRDLog, eQSL, HamQTH a LOTW.

Uživatelská jména, hesla, ID stanice, přezdívky a kódy API lze zadat pro každý z on-line deníků a zaškrtnutím příslušného políčka vybrat, zda je požadováno automatické odesílání.




U hesel, klíčů API a uživatelských jmen se rozlišují malá a velká písmena!

Uživatelské preference

Uživatel by měl zvolit pásma a režimy provozu a zájmu a preferovaný formát sítě lokátorů (6 nebo 4 číslice).

Zaškrtnutím políčka "Nastavit čas začátku QSO při opuštění pole volacího znaku" je provoz pouze na klávesnici velmi

snadný. Zadejte volací značku, zatímco čekáte na spojení se stanicí, po navázání spojení vyjedte z pole pro volací značku, abyste nastavili čas začátku a upravili RST nebo přidali komentáře atd., po skončení QSO stisknete klávesu enter na klávesnici, čímž se automaticky zaznamená čas konce QSO a QSO se uloží do deníku – pokud je vybráno automatické odesílání do on-line deníků/QSL systémů, QSO se automaticky odešle.



Rychlé zobrazení diplomů

Pole uvedená v nabídce "Upravit rozložení tabulky" většiny zobrazení tabulky jako "Reference1", "Reference2", "Association 1" a "Association 2" lze použít k zobrazení odkazů na diplomy a přidružení podle volby uživatele, např. odkazů SOTA nebo IOTA výběrem z rozevíracích seznamů diplomů v nabídce Konfigurace programu / Uživatelské preference.

Názvy polí lze měnit/upravovat v nabídce "Upravit rozložení tabulky/Vzhled", jak je popsáno jinde.



Preference pro udělování diplomů

Toto okno umožňuje uživateli vybrat ocenění, která ho zajímají, což může ušetřit zdroje, protože neaktivní ocenění jsou vyloučena z inteligentní identifikace ocenění klastru a hlavního uživatelského rozhraní.

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY

1. Změny provedené v tomto menu nebudou mít na diplomy DXCC vliv, protože nejsou definovány odkazy na diplom.
2. Přesunutím diplomů do oblasti "Neaktivní" nedojde k jejich odstranění ze zobrazení "Stav diplomů" nebo "Správce diplomů", protože uživatel může mít k dispozici historické údaje o diplomech nebo může potřebovat tyto neaktivní diplomy později znovu aktivovat.



Kliknutím na šipky mezi aktivním a neaktivním panelem se všechny diplomy přenesou ve směru označeném šipkou. Jednotlivé diplomy lze přesunout do jiného podokna dvojitém kliknutím na název ocenění nebo přetažením mezi podokny.



Konfigurace softwaru


Cluster

Veškerá nastavení barev klastru, provozu a zvuků a e-mailů upozornění na místě




Poskytovatelé informací

Log4OM V2 je jedinečný v tom, že poskytuje online vyhledávání s možností nouzového řešení v případě, že hlavní poskytovatel online vyhledávání je offline nebo neposkytuje údaje o hledaném volacím znaku včetně vyhledávání z nainstalované databáze Hamcall CD





Nastavení mapy

Vyberte výchozí zobrazení mapy nebo přidejte uživatelem definovanou mapu světa.




Změna barev mapy KML

V nabídce Nastavení/Konfigurace programu/Nastavení mapy lze nastavit zobrazované barvy a vybrat 2D nebo 3D zobrazení.




Záloha

Pro maximální zabezpečení uživatelských dat je vhodné nastavit automatické zálohování, nejlépe do dvou oddělených umístění, např. do složky Dokumenty na pevném disku a do cloudového úložiště, jako je Dropbox nebo Disk Google.




Povolit předpověď šíření VOACAP

Povolte výkonný nástroj pro předpověď šíření a prahovou hodnotu poměru signálu k šumu.




Automatické spuštění

Nastavení automatického spuštění nebo zavírání integrovaných programů a přidání parametrů spuštění



Konfigurace chatu

V nabídce "Chat" lze povolit systém "Chat" ve službě Log4OM a vybrat zvukové upozornění.




Konfigurace hardwaru

Zvuková zařízení a hlasová klávesnice


Log4OM nabízí hlasový klíč, který má šest pamětí




1. V rozevíracích nabídkách "From Radio" a "To Radio" vyberte zařízení, která se mají použít pro přenos zpráv klíčovače
2. V části "Nahrávání" vyberte zařízení pro nahrávání a poslech
3. Pro každou paměť zadejte "Název souboru".
Poznámka: Dokud není záznam dokončen, je pole s názvem souboru zvýrazněno oranžově.
4. Podržte červené tlačítko vpravo od paměti a nahrajte zprávu pomocí mikrofону připojeného k počítači – po konci nahrávání uvolněte tlačítko nahrávání.
Poznámka: Pole s názvem souboru se změní na zelené, což znamená, že obsahuje zprávu.
5. Kliknutím na symbol sluchátek vpravo od tlačítka nahrávání přehrajete záznam pro danou paměť.



Rozhraní CAT


Rozhraní CAT umožňuje volbu rádiového ovládání prostřednictvím Hamlib, Omnirig nebo TCI





Rozhraní CW Keyer


Nastavuje typ klíče, který se má použít, nic, Winkeyer nebo TCI Protocol (viz samostatná část pro Winkeyer a TCI)





Integrace softwaru

Připojení


Na kartě připojení jsou k dispozici tři typy připojení: UDP Inbound/Outbound (pro integraci s jiným softwarem), UDP Proxy (přenos datových zpráv) a vzdálené ovládání umožňující ovládání softwaru přes internet. Další podrobnosti naleznete v příslušných částech této uživatelské příručky.






Rotátor antény

Tato nabídka umožňuje uživateli povolit a konfigurovat rozhraní s ovládáním PSTRotator a SteppIR.




Funkce ADIF

ADIF Monitor pro automatické skenování ADIF souborů a vyhledávání QSO pro automatické přidávání do deníku Log4OM.




POZNÁMKA: QSO se během importu monitorem ADIF nenahrávají do online deníků, jako jsou QRZ, Hamlog atd.

Výstup ADIF vysílá informace ADIF pro použití jiným softwarem.




ADIF POST 'odesílá' nebo 'získává' data o QSO na webovou stránku nebo z ní.




Aplikace

FLDigi zajišťuje komunikaci mezi FLDigi a Log4OM



Webová integrace umožňuje vytváření webových stránek a nahrávání na FTP



Integrace s externími programy


Log4OM integruje (připojuje se) k mnoha externím programům prostřednictvím připojení UDP nebo TCP pro příjem dat (Inbound) a vysílání dat (Outbound) pomocí karty Nastavení/Konfigurace programu/Integrace softwaru/připojení.

Automatické přihlašování do Log4OM verze 1

Výkonná podpora UDP v Log4OM umožňuje uživateli verze 2, aby program automaticky přidával zaznamenaná QSO do deníku verze 1.

Ve verzi 1 postupujte podle následujících kroků:


1. Otevřete komunikátor a klikněte na červené tlačítko Stop
2. Přejděte do nabídky Communicator "Nastavení/příchozí/příchozí nastavení"
3. Zaškrtněte políčko dole s označením UDP Inbound v části "Inbound ADIF UDP Integration" a zadejte číslo portu 2249 (viz níže)



4. Klikněte na tlačítko "Uložit" diskety a zavřete okno nastavení příchozích operací.
5. Restartujte komunikátor kliknutím na zelené tlačítko "Start".
6. **Minimalizujte komunikátor – nezavírejte jej**

Ve verzi 2 postupujte podle následujících kroků:



1. Otevřete nabídku "Nastavení/Konfigurace programu/integrace softwaru/připojení".
2. V polích UDP Outbound – zadejte číslo portu 2249 a zadejte "Název spojení" Log4OM V1 – v rozevírací nabídce Service type vyberte "ADIF Message".
3. Kliknutím na zelené znaménko + přidejte připojení do pole seznamu níže – ujistěte se, že je zaškrtnuto políčko služby jako na obrázku níže.
4. Klikněte na tlačítko "Uložit a použít".
5. Zavřete a znovu otevřete obě verze programu Log4OM.




Nyní budou QSO zaznamenána v Log4OM verze 2, ať už ručním zápisem do Log4OM verze 2 nebo automaticky zaznamenaná z externího programu připojeného k Log4OM verze 2, např. WSJT, JTAlert, FLDigi, N1MM atd., automaticky zaznamenaná i do verze 1, pokud je spuštěna verze 1.

Anténní rotátor a StepIR

Ovládání rotátorů pomocí PSTrotator pro nastavení azimutu plus StepIR antény, jak je uvedeno níže




V PSTrotatoru se ujistěte, že je v nabídce "Tracker" vybrána možnost Log4OM a že je v nabídce "Setup" nastaveno číslo portu Ethernet na 12040 tak, aby odpovídalo portu odchozí zprávy UDP – klikněte na "SAVE Settings".



Otevřete ovladač StepIR v nabídce PSTrotator "Setup" a vyberte možnost setup – ujistěte se, že není zaškrtnuto políčko "Use Omnirig".

Otevřete nabídku StepIR "Radio" a zaškrtněte "Radio 1" i "Radio 2", čímž řídící jednotce StepIR umožníte sledovat to rádio, které je vybráno v aplikaci Log4OM.




Řízení zesilovačů a tunerů pomocí protokolu UDP

Moderní zesilovače a některé tunery/ladičí jednotky (ATU/AMU) mohou synchronizovat nastavení pásma a režimu pomocí připojení UDP, např. zesilovače RF Kits.


Tato možnost je v programu Log4OM obsažena v nabídce Nastavení/Konfigurace programu/Připojení (třetí záložka označená "Vzdálené ovládání")

- Vyberte možnost "Enable data output through UDP" (povolit výstup dat přes UDP)
- Zadejte požadované číslo portu
- Vyberte možnost "Broadcast" nebo "Send to specific IP address" a zadejte IP adresu hardwaru.
- V případě potřeby zaškrtněte políčko "Odesílat 5sekundové stavové zprávy"
- Klikněte na tlačítko "Uložit a použít"



Automatické spuštění externích programů

Na kartě Konfigurace programu/Automatické spuštění je možné zvolit, které další programy se spustí při spuštění programu Log4OM.



- Zadejte název procesu
- Kliknutím na ikonu složky vpravo od pole s názvem souboru přejděte na spouštěcí soubor exe pro daný program
- Přidejte všechny požadované parametry spuštění
- Klikněte na tlačítko "Povolit"
- Kliknutím na ikonu uložení diskety a následným tlačítkem + ji přidáte do seznamu automatického spuštění
- Klikněte na tlačítko Uložit a ukončit

Parametry

Mohou být zahrnuty další procesy a parametry oken, např. více instancí nějakého softwaru vyžadujícího parametry pro určení, které rádio má být spuštěno, případně má být spuštěno minimalizované.

K tomuto účelu je určeno pole označené Parameters (Optional), požadované parametry se liší podle spouštěného softwaru.

Vlajky

- Singleton zajišťuje, že se spustí pouze jedna instance cílového programu.
- Kill ukončí již spuštěný program.

Konfigurace Log4OM se Slice Master a Flexradio SmartSDR

Autor: Dale Southard – AE6DS


Proč používat aplikaci Slice Master

Log4OM může ovládat většinu rádií pomocí příkazů Hamlib nebo Omnirig CAT. To se týká i radiostanic řady FlexRadio 6000, které lze ovládat tradičním způsobem pomocí virtuálních sériových portů poskytovaných softwarem FlexRadio SmartCAT bez použití dalších programů třetích stran.

Přidání nástroje Slice Master poskytuje některé další funkce, které jinak nejsou v systému Log4OM k dispozici:

- Současné použití více dílčích přijímačů
- Současné používání více instancí CW Skimmer/FLDigi/WSJT-X na více pásmech
- Současné ovládání ze SmartSDR, Log4OM a CW Skimmer/FLDigi/WSJT-X
- Zobrazení míst clusteru Log4OM přímo na panadaptérech SmartSDR

Ačkoli to není pro každého, mnoho provozovatelů si může přát jednu nebo více z výše uvedených funkcí. Jako příklad je níže uveden obrázek Flex 6600 se SmartSDR, který poslouchá na pásmech 40 m, 30 m a 20 m s CW Skimmerem monitorujícím všechna tři pásma a Log4OM, který přivádí clusterové spoty do všech tří panadaptérů a ovládá vestavěný keyer na TX pásmu (aktuálně 20 m).



Instalace aplikace Slice Master 6000 pro CAT

Slice Master 6000 napsal Donald Beaudry (K1DBO) a je k dispozici na GitHubu:

<https://github.com/K1DBO/slice-master-6000>

Aplikaci si můžete také stáhnout ze stránek:


<https://github.com/K1DBO/slice-master-6000/releases>

a instaluje se jako jakákoliv jiná aplikace systému Windows.

Konfigurace Slice Master pro sledování TX


Po instalaci je nejdůležitějším konfiguračním nastavením pro použití s "Log4OM CAT TX Listener". Tato funkce poskytuje port TCP CAT, který následuje po libovolné položce, která je aktuálně označen jako položka TX. To znamená, že všechny příkazy CAT ze systému Log4OM budou mít vliv na TX položky a že změny v TX položkách budou zaznamenány systémem Log4OM. Díky změně, která identifikuje TX části, mohou operátoři pohodlně pracovat s více (dvěma, čtyřmi, osmi) nezávislými přijímači na více pásmech, a přitom stále používat rozhraní Log4OM pro ten přijímač, který je součástí aktuálního vysílače.

V systému Slice Master 6000 se TCP CAT TX Listener konfiguruje na kartě V tomto příkladu je povolen příjem a jeho výstup je nastaven na port TCP 7820



Konfigurace služby Log4OM pro použití nástroje Slice Master pro CAT

V systému Log4OM by pak měl být systém CAT nakonfigurován tak, aby se připojoval k tomuto portu TCP pomocí Hamlib. To lze provést tak, že nejprve v **Nastavení->Konfigurace programu->CAT** nastavíte systém CAT na Hamlib a poté otevřete **"Connect->CAT->Show CAT interface"** a nakonfigurujete Hamlib. Správná konfigurace je uvedena níže včetně nezbytného řetězce parametrů `--model=2036 --rig-file=127.0.0.1:7820 -v`



V případě potřeby lze spuštění systému Slice Master 6000 automatizovat také v systému Log4OM prostřednictvím nabídky **Nastavení->Konfigurace programu->Automatické spuštění**. I když lze Slice Master spustit automaticky, je třeba se k němu připojit explicitně výběrem **Connect->CAT->Start CAT** při každém spuštění Log4OM.

Po konfiguraci jsou všechny příkazy CAT mezi Log4OM a SmartSDR zprostředkovány pomocí Slice Master. Není třeba konfigurovat Omnirig a ve skutečnosti lze nastavit rádio Omnirig na žádné (aby se zabránilo konfliktům) a není třeba spouštět aplikace jako správce. Slice Master také přímo zpracovává CW Skimmer, takže informace IQ a CAT z instancí skimmeru fungují oběma směry. To znamená, že kliknutím na místo v instanci CW Skimmeru se naladí příslušný přijímač a označí se jako TX, takže informace CAT se přenesou do Log4OM.

Konfigurace Log4OM pro použití klíčovače Flex SmartCAT

Chcete-li používat vestavěný klíčovač Flexradio, nakonfigurujte jej pro virtuální port v aplikaci SmartCAT a poté nakonfigurujte Log4OM tak, aby používal stejný port. Klíčovač Flexradio se automaticky zaměřuje na tu položku, která je označena TX, a Log4OM nyní směřuje stejnou položku pro CAT prostřednictvím Slice Master

Konfigurace CAT pro programy Digi

U programů Digi, jako jsou FLDigi a WSJT-X, lze CAT nakonfigurovat tak, aby procházel přes SmartCAT prostřednictvím virtuálních sériových portů nebo portů TCP, které SmartCAT poskytuje. SmartCAT může ke každé položce přiřadit jak port TCP, tak virtuální sériový port. To má navíc tu výhodu, že digitální programy nepotřebují nastavovat směrování TX, takže můžete spustit digitální program na jedné nebo více dílčích zařízeních, zatímco Log4OM spravuje TX zařízení označené ve SmartSDR.


Digitální programy spuštěné prostřednictvím aplikace Slice Master budou automaticky nakonfigurovány tak, aby používaly aplikaci Slice Master jako zprostředkovatele pro CAT. Není nutná žádná konfigurace a není nutné spouštět SmartCAT.

V obou případech není služba LOG4OM FLDigi (Nastavení->Konfigurace->Aplikace->FLDigi) vyžadována. FLDigi lze protokolovat pomocí funkcí ADIF v Log4OM podle souborů v \temp\log.adif pro každou zařízení, což umožňuje současné používání více programů FLDigi na různých zařízeních.

Zobrazení míst deníku Log4OM v panadaptéru Flex

Slice Master 6000 agreguje spoty ze skimmeru CW a dokáže zobrazit informace o spotech přímo v Panadaptéru. Aby to Slice Master umožnil, měl by být nakonfigurován tak, aby používal Log4OM jako zdroj spotů přidáním <telnet://localhost> jako zdroje spotů v sekci band map na kartě Pro úplnost dodejme, že místa skimmeru můžeme exportovat ze Slice Masteru také tak, že na kartě ... povolíme agregační server Telnet a poté nakonfigurujeme Log4OM tak, aby používal stejný port jako server na localhostu. Obě tato nastavení jsou uvedena níže.

A protože jsme již nakonfigurovali CAT pro práci přes Slice Master, kliknutí na místo ve SmartSDR, Skimmeru nebo Log4OM se naladí podle očekávání. [Všimněte si, že příkazy Log4OM CAT se posílají do zařízení TX, takže to může vést ke změně pásma, nikoli k přesunu příznaku TX. Alternativně mohou operátoři v aplikaci SmartSDR přepnout na TX jiné zařízení.]



Nepoužívejte současně Slice Master a OmniRig


Přestože Slice Master nabízí několik výhod, někteří provozovatelé jej raději nepoužívají. Jak je zdokumentováno jinde, Log4OM lze nakonfigurovat tak, aby používal OmniRig pro ovládání soupravy. OmniRig se může připojit k softwaru FlexRadio SmartCAT prostřednictvím sériových portů – jeden port pro každý přijímač. OmniRig bude sériové porty považovat za samostatné rádio a bude omezen na ovládání dvou zařízení.

Vzhledem k tomu, že některé programy spouštějí OmniRig automaticky, je důležité, aby OmniRig a Slice Master nebyly nakonfigurovány současně. Pokud se rozhodnete používat Slice Master, měli byste změnit nastavení OmniRigu tak, aby směřovalo na nepoužívané sériové porty nebo rádia nastavená na None, aby se zabránilo odesílání nežádoucích příkazů CAT do rádia. Pokud ručně konfigurujete programy pro CAT při spuštění programu Slice Master, měli byste v rámci těchto aplikací používat Hamlib nebo Rigcat, nikoli Omnirig.

Integrace programu MRP40 CW

Ačkoli přímá integrace pro CAT a vyhledávací zařízení nejsou v MRP40 k dispozici, je možné, aby Log4OM získával QSO ze souboru ADIF deníku MRP40 pomocí zařízení Log4OM ADIF monitor.

1. V programu Log4OM přejděte na kartu Nastavení/Konfigurace programu/Funkce ADIF
2. Vyberte možnost Monitor ADIF a zaškrtněte políčko "Povolit monitor ADIF"
3. Přejděte na soubor MRP40 MiniLogbook.ADIF na adrese C:\Program Files (x86)\HamRadioSoftware\MRP40 Morse Decoder V66\LogFiles>Contact_Log
4. Klikněte na ZELENÉ tlačítko přidat (+)
5. Ujistěte se, že je zaškrtnuto políčko v dolním okně
6. Klikněte na tlačítko "Uložit a použít"



Když je QSO uloženo v MRP40, Log4OM shromáždí data a uloží je do deníku Log4OM.

Integrace programů JT

Úvod

Aplikace založené na JT (autor Joe Taylor) používají ke sdílení informací s posluchači speciální protokol zpráv UDP. Jednou z těchto zpráv jsou aktuálně dekodovaná volání, druhou je zaznamenaný spojení při uložení QSO v programu JT.

Různé softwarové aplikace sdílejí mnoho dalších zpráv obsahujících různé informace (data).

Po nastavení čtení (přijímání) zpráv přes UDP vyhledá Log4OM "zprávu QSO", která má být zaznamenána.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Pokud aplikace odesílá zprávu UDP (nikoliv zprávu broadcast/multicast) jako JTDX nebo WSJT-X, je tato zpráva "zachycena" první aplikací, která čte data UDP z exponované sítě, žádná další aplikace již tuto zprávu neuvidí, je pryč!

Jakmile je zpráva zachycena první aplikací, není již pro další software k dispozici, podobně jako když v supermarketu položíte na pult desetidolarovou bankovku. První si toho všimne a sebere 10 USD, přičemž ostatní nakupující v supermarketu nic nenajdou!

Aplikace Log4OM, Gridtracker, JTAAlert a další aplikace, které přijímají zprávy UDP od JTAAlert, soutěží o to, kdo zprávu obdrží jako první. To znamená, že někdy může zprávu nejdříve dostat JTAAlert, někdy GT, někdy Log4OM. To není dobré chování, protože pokud Log4om obdrží zprávu, která je pro JTAAlert zajímavá, pak JTAAlert tuto informaci neobdrží. Stejně tak, pokud GRIDTRACKER obdrží zprávu QSO, Log4OM tuto zprávu přijme a nemůže ji zaznamenat.

Proto by při konfiguraci více aplikací JT měla být POUZE JEDNA APLIKACE KONFIGUROVÁNA PRO POUŽÍVÁNÍ ZPRÁV UDP JT a tato aplikace by se měla starat o PŘEDÁVÁNÍ příslušných informací ostatním aplikacím, které na tyto informace čekají.

Configuration 1: Log4OM integrated with one JT application (WSJT/MSHV/JTDX)
CASE 1: JT MESSAGE VIA UDP


In this scenario Log4OM is the only UDP receiver, Log4OM receives the QSO directly using the JT UDP PROTOCOL that contains logged QSO data.

Users should configure a direct WSJT/MSHV/JTDX UDP connection as shown, Log4OM will then receive the QSO's

Configuration 1: Log4OM integrated with one JT application (WSJT/MSHV/JTDX)

CASE 1: ADIF MESSAGE


JT APPLICATION



Although not recommended in this configuration, the user may want to use a specific ADIF message to log QSO's into Log4OM. In that case configure an ADIF_INBOUND message into Log4OM listening on port 2333

The Log4OM default port should also be updated to 2333 instead of 2234

Log4OM²



PLEASE NOTE:

DO NOT ALSO CREATE A JT CONNECTION. If you create also a JT CONNECTION

The QSO will be received twice by Log4OM, potentially causing overhead (The QSO will not be logged due to duplicate keys check, but there will be a lot of errors in the program log)

Configuration 2: Log4OM with JT software and another application (GRIDTRACKER or JTALERT)

In this situation, only one application should get the JT message, use the information and then relay the relevant data to other applications.

The simplest way is to have JTAlert or GridTracker, to receive JT UDP messages. JTAlert should then forward/relay the QSO data to Log4OM via ADIF MESSAGE




JT APPLICATION

UDP MESSAGE

JT ALERT

ADIF MESSAGE

Log4OM²



More options:

Once familiar with how UDP messages work it is possible to set up different configurations.


Example:

Enable a secondary UDP ADIF broadcast on JTDX, then put Log4OM reading the message using an ADIF INBOUND CONNECTION on port 2333 while you have JTAalert reading the JT PROTOCOL messages on port 2237



In this case, JTAalert should NOT send ADIF messages to Log4OM, because Log4OM will receive them twice (one from JTDX application and one from JTAalert ADIF message).

If Log4OM is configured to listen on port 2333 for ADIF messages from JTDX and JTAalert is sending ADIF messages to port 2341 then no program will receive or act on the data sent.



BUT...

Other options can be explored, that may be extremely powerful but also create problems...

Both Log4OM and JTAalert are capable of 'listen and discard' a UDP message on port X and 'retransmit' the message to another listener (but only one, or the user will create another competition for the data on secondary broadcast) on a DIFFERENT PORT, Log4OM does this with the 'proxy connection' type.

Basically, it reads the UDP message on port X, uses it and resend the message to port Y, where another application is waiting the «JTDX/WSJT message».

This way, it is possible to create chains between applications, where every application is receiving a JT MESSAGE, uses it and then forward the message on another port to another listener.

So, if you configure:

JTDX to send messages on port 2237



Log4OM to read messages from port 2237, and rebroadcast using proxy feature

To port 2238, JT Alert can be configured to «listen» JTDX on port 2238 instead, and

have a chain of applications working 'one to one' with JTDX

as if they were the only ones. Obviously configuring a JT rebroadcast on

JTAalert to another port you can "connect" GRIDTRACKER or another application.



Při použití WSJT a přidružených variant je ve všech případech ovládání CAT přes OMNIRIG, v softwaru WSJT a programu Log4OM musí být vybráno příslušné rádio (Rig1 nebo Rig2) - **NEVYBÍREJTE RADIO BY NAME**


1. Uživatelé MUSÍ používat systém Omnirig a vybrat správný profil soupravy
2. Log4OM, Omnirig a WSJT musí být spuštěny jako ADMINISTRÁTOR
3. V nabídce Log4OM/nastavení/Konfigurace programu/Rozhraní CAT vyberte "Invertovat stranu SSB (digitální)"
4. V nabídce Log4OM/nastavení/Konfigurace programu/Rozhraní CAT vyberte možnost "Přepnout na digitální režim v případě potřeby" - Z rozbalovací nabídky také VYBRAT FT8.
5. V aplikaci WSJT File/Settings/Radio vyberte správnou soupravu Omnirig Rig (NE rádio), jako metodu PTT vyberte CAT, DATA/PKT jako Mode a FAKE IT jako 'Split operation'
6. Ujistěte se, že všechna nastavení Log4OM a WSJT UDP odpovídají a nejsou již používána jiným softwarem.

JT8CALL 42935132 Log4OM

Jediná interakce mezi oběma programy je možná pomocí nástroje Log4OM ADIF Monitor pro dotazování souboru JS8CALL ADIF, viz část o nástroji ADIF Monitor v této uživatelské příručce. Žádná jiná integrace není s JS8CALL možná.

Přímé připojení k WSJT-X, WSJT-Z a MSHV


V nastavení programu Log4OM/konfiguraci programu/integraci softwaru/Spojení UDP inbound klikněte na ikonu "Plus" (+) Přidat novou položku, čímž otevřete nabídku přidání spojení.



UVEDENÁ ČÍSLA PORTŮ JSOU POUZE PRO PŘÍKLAD A NEMUSÍ ODPOVÍDAT VÝBĚRU UŽIVATELE


Nastavení příchodzího protokolu UDP

Buď použijte jedno ze tří předkonfigurovaných tlačítek v dolní části dialogového okna v závislosti na požadovaném typu připojení, nebo připojení nakonfigurujte ručně.




UVEDENÁ ČÍSLA PORTŮ JSOU POUZE PRO PŘÍKLAD A NEMUSÍ ODPOVÍDAT VÝBĚRU UŽIVATELE

- Vyplňte pole pro název připojení, v tomto případě MSHV
- Do pole port zadejte číslo portu, které odpovídá číslu vybranému v programu WSJT-X/WSKT-Z/MSHV
- Zvolte "Service type" JT_MESSAGE
- Zkontrolujte požadovaný parametr, který se má použít při ukládání QSO
- Kliknutím na ikonu diskety přidáte připojení do seznamu podle obrázku níže
- Klikněte na tlačítko "Uložit a použít"



UVEDENÁ ČÍSLA PORTŮ JSOU POUZE PRO PŘÍKLAD A NEMUSÍ ODPOVÍDAT VÝBĚRU UŽIVATELE


Vyplňte nabídku dálkového ovládání podle následujícího obrázku:



UVEDENÁ ČÍSLA PORTŮ JSOU POUZE PRO PŘÍKLAD A NEMUSÍ ODPOVÍDAT VÝBĚRU UŽIVATELE


POZNÁMKA: Nepoužívejte jiné funkce pro vkládání QSO z JTAlert nebo pomocí funkce UDP ADIF_INBOUND nebo jakéhokoli ADIF File Monitoru, jinak dojde k duplicitnímu záznamu QSO.

V záložce WSJT File/Settings/Reporting (Soubor/Nastavení/Hlášení) dokončete nastavení, která jsou na obrázku níže vyznačena červeně, a ujistěte se, že čísla portů odpovídají těm, která byla vybrána v programu LOG4OM.



UVEDENÁ ČÍSLA PORTŮ JSOU POUZE PRO PŘÍKLAD A NEMUSÍ ODPOVÍDAT VÝBĚRU UŽIVATELE

Nebo v nabídce MSHV Options/Macros/Network connections vyberte níže uvedené možnosti, přičemž se ujistěte, že čísla portů odpovídají těm, která byla vybrána v připojeních Log4OM.




UVEDENÁ ČÍSLA PORTŮ JSOU POUZE PRO PŘÍKLAD A NEMUSÍ ODPOVÍDAT VÝBĚRU UŽIVATELE

Klikněte na tlačítko OK, zavřete oba programy a restartujte je.

Připojení k JTDX/WSJT přes ADIF


V nastavení Log4OM/konfiguraci programu/integraci softwaru/Spojení UDP přichází:

- Do pole portu zadejte číslo portu, které odpovídá portu vybranému v JTDX/WSJT
- Vyplňte pole pro název připojení, v tomto případě "INCOMING JT ADIF"
- Zvolte "Service type" ADIF_MESSAGE
- Vyberte požadované parametry.
- Kliknutím na ikonu diskety přidáte připojení do seznamu.
- Klikněte na tlačítko "Uložit a použít"



UVEDENÁ ČÍSLA PORTŮ JSOU POUZE PRO PŘÍKLAD A NEMUSÍ ODPOVÍDAT VÝBĚRU UŽIVATELE

V záložce JTDX Soubor/Nastavení/Vykazování dokončete nastavení, která jsou na obrázku níže vyznačena červeně, klikněte na tlačítko OK, poté oba programy zavřete a restartujte – ujistěte se, že čísla portů odpovídají číslům vybraným v položce Log4OM UDP Inbound connections.



UVEDENÁ ČÍSLA PORTŮ JSOU POUZE PŘÍKLADOVÁ A NEMUSÍ ODPOVÍDAT VÝBĚRU UŽIVATELE

V záložce JTDX Soubor/Nastavení/Rádio vyberte tu soupravu Omnirig, která se používá pro JTDX. Spojení zadaná v JTDX budou odeslána do Log4OM pro vyhledávání a QSO zaznamenané v JTDX se budou automaticky zaznamenávat do Log4OM


Nastavení JTAAlert nebo Gridtracker

V nastavení programu Log4OM/Konfigurace programu/Připojení


1. Proveďte následující kroky 1 až 3.
2. Nastavte dekodér WSJT nebo JTDX podle svého výběru.
3. Nakonec dokončete pět kroků pro nastavení JTAAlert.

Log4OM

1. Vytvoření příchozího spojení v Log4OM V2 s číslem portu UDP, které odpovídá číslu vybranému v JTDX/WSJT, a spojení s názvem "Incoming JTAAlert/GT ADIF" - typ služby "ADIF_MESSAGE"




2. Vytvoření příchozího spojení "JT_MESSAGE" v aplikaci Log4OM V2 s názvem JTAAlert REBROADCAST s číslem portu UDP, které odpovídá číslu portu nastavenému v aplikaci JTAAlert



3. Postupujte podle pokynů pro použitý dekodér, jak je uvedeno níže.

WSJT-X/WSJT-Z


V okně WSJT-X/WSJT-Z File/Settings/reporting zaškrtněte políčka a nastavte porty, jak je uvedeno níže.



UVEDENÁ ČÍSLA PORTŮ JSOU POUZE PRO PŘÍKLAD A NEMUSÍ ODPOVÍDAT VÝBĚRU UŽIVATELE

JTDX

V záložce JTDX Soubor/Nastavení/Reportování vyplňte nastavení vyznačená červeně na obrázku níže a klikněte na tlačítko OK




UVEDENÁ ČÍSLA PORTŮ JSOU POUZE PŘÍKADOVÁ A NEMUSÍ ODPOVÍDAT VÝBĚRU UŽIVATELE

V záložce JTDX Soubor/Nastavení/Rádio vyberte tu soupravu Omnirig, která se používá pro JTDX

POZNÁMKA: Při použití JTDX s JTAIertem musí být monitor ADIF v Log4OM ZRUŠEN, aby se zabránilo duplicitním QSO


Nastavení JTAAlert

1. V JTAAlert v nastavení/spravovat nastavení/Logging/Log4OM V2 v JTAAlert povolte "Odeslat volání WSJT-X DX do Log4OM" a "Povolit Log4OM V2 Logging"
2. Nastavte řídicí port v JTAAlert tak, aby odpovídal portu použitému v Log4OM V2 (krok 1.)
3. Nastavte port ADIF_MESSAGE v aplikaci JTAAlert tak, aby odpovídal portu použitému v aplikaci Log4OM V2 (krok 2)
4. V poli "SQLite log" vyberte cestu k databázi SQLite Log4OM nebo vyberte Mysql, pokud nepoužíváte standardní databázi SQLite.



UVEDENÁ ČÍSLA PORTŮ JSOU POUZE PRO PŘÍKLAD A NEMUSÍ ODPOVÍDAT VÝBĚRU UŽIVATELE

5. V nastavení/spravovat nastavení/aplikace/WSJT-X/JTDX v JTAAlert povolte "Resend WSJT-X UDP Packets (received only)" a nastavte IP adresu na 127.0.0.1 a číslo portu UDP tak, aby odpovídalo číslu nastavenému v kroku 3 Log4OM V2




UVEDENÁ ČÍSLA PORTŮ JSOU POUZE PRO PŘÍKLAD A NEMUSÍ ODPOVÍDAT VÝBĚRU UŽIVATELE

Webová integrace

Program umožňuje nahrávání webových dat prostřednictvím FTP.


1. Povolení vytváření webových stránek.
2. Vyplňte zdrojové a výstupní pole.
3. Požadovaná pole vyberte přetažením.
4. Vyplňte informace o nahrávání na FTP.
5. Klikněte na tlačítko uložit a použít.




Nahrávání webové stránky lze také spustit z nabídky Nástroje kliknutím na "Generovat webovou stránku nyní".

Integrace soutěžního loggeru N1MM


1. V okně N1MM Config/Configure ports, mode control and other vyberte záložku "Broadcast Data"
2. Zaškrtněte tři horní políčka a ujistěte se, že IP adresy a čísla portů odpovídají 127.0.0.1:12060, jak je uvedeno níže.



3. V aplikaci Log4OM vyberte na kartě Konfigurace/CAT možnost "Nic"



4. Otevřete kartu Konfigurace / Integrace softwaru / Připojení
5. Přidání příchozího spojení UDP – typ služby = N1MM_Message na číslo portu = 12060




6. Klikněte na tlačítko "Uložit a použít" Restartujte oba programy a začněte logovat v N1MM a uvidíte QSO přidáné do Log4OM, jak přidáváte QSO v N1MM


QSO budou automaticky aktualizována z jakéhokoli online vyhledávacího systému, který si uživatel vybral pro přidání dat, která N1MM běžně neukládá.

Integrace FLDigi


Všechny populární datové módy, CW a RTTY jsou poskytovány FLDigi, který je snadno propojitelný s Log4OM verze 2.




- Nainstalujte aplikaci Eterlogic VSP Manager nebo podobnou aplikaci a nastavte rozdělovač
- Připojení Log4OM/Omnirig ke com portu splitteru
- Ve FLDigi v dialogovém okně Config/Rig control/Hamlib nebo Rigcat nakonfigurujte CAT pro připojené rádio



- V aplikaci FLDigi přejděte do dialogového okna Konfigurace/Konfigurace/Misc/TCP-IP relace
- Zkontrolujte, zda je vybrána možnost povolit ARQ a zda je rozhraní XML nastaveno podle následujícího obrázku.
- Zaškrtněte políčko "Uzamknout", uložte a zavřete



- V programu Log4OM přejděte do nabídky Nastavení/Konfigurace programu a vyberte záložku FLDigi
- Zkontrolujte, zda je adresa instance FLDigi nastavena na hodnotu http://127.0.0.1 a instance FLDIG Port na 7362 (Stejně jako v nabídce FLDigi XML výše)




- Zaškrtněte políčko "Spustit službu" a klikněte na ikonu uložení konfigurace v levém horním rohu.

Výše uvedené akce propojí Log4OM s FLDigi a umožní Log4OM odeslat frekvenci a mód do FLDigi a zadanou volací značku ve FLDigi zobrazit a vyhledat v Log4OM.



FLDigi neposílá frekvenci a mód do Log4OM, je to jednosměrný provoz!


- Klikněte na ikonu ADIF na kartě Log4OMSettings/Konfigurace programu/FLDigi



- Na výsledné kartě Funkce ADIF/monitor ADIF zaškrtněte políčko "Povolit monitor ADIF"
- Klikněte na tlačítko vpravo od pole "Soubor ADIF"
- Přejděte do umístění souboru ADIF deníku FLDigi (obvykle C:\Users\YOUR USER NAME\fldigi.files\logs\Logbook.adi) nebo (C:\Users\ YOUR USER NAME\fldigi.files\temp\Log.adi)
- Pokud chcete nahrát soubor do online deníků, jako je QRZ, EQSL, HRDLog atd. je nutné zaškrtnout políčko "Nahrát do externích služeb"
- Klikněte na zelené tlačítko + vpravo od pole "Cesta k souboru ADIF", abyste ho vložili do okna seznamu souborů a zajistili zaškrtnutí políčka.
- Klikněte na "Uložit a použít"

Nastavení monitoru ADIF v Log4OM způsobí, že každé nové QSO zaznamenané ve FLDigi se přidá do deníku Log4OM.

Možnosti připojení UDP



Integrace sad Win4K3, Win4Icom a Win4Yaesu

Autor: Tom VA2FSQ




Sada Win4K3Suite má zabudovaný robustní a bezproblémový mechanismus sdílení přenosů. Věnujte prosím několik minut pochopení níže uvedeného konceptu. Pod pojmem jsou uvedeny konkrétní příklady.

Koncept

Win4K3Suite podporuje mnoho produktů třetích stran tím, že poskytuje 4 pomocné porty, které přijímají příkazy CAT. Tyto porty poskytují rozhraní, které pro všechny účely vypadá stejně jako rádia K3, KX3 nebo Icom pro produkty třetích stran.

Nejprve nastavte ovládání CAT s rádiem pomocí záložky Hardware v nabídce Nástroje/nastavení sady Win4(nn) s použitím portu Com, ke kterému je rádio připojeno, a přenosové rychlosti nastavené v nabídce rádia.



Chcete-li tuto funkci používat, musíte si stáhnout nástroj třetí strany, který poskytuje virtuální páry sériových portů systému Windows.


Doporučeným nástrojem, který je zdarma, je COM0COM s otevřeným zdrojovým kódem, který je k dispozici na adrese: <http://sourceforge.net/projects/com0com/files/com0com/2.2.2.0/>



Ujistěte se, že používáte verzi pro svůj operační systém. Existuje jeden pro 32 bitů (com0com 2.2.2.0 - i386-fre.zip) a druhý "podepsaný" pro 64 bitů (com0com-2.2.0-x64-fre-signed.zip). Podepsaná je pouze verze na tomto odkazu. Musíte použít tuto verzi.


Pokud je stažena novější verze, která NENÍ podepsaná, dojde k mnoha chybám, i když je program odinstalován a poté se pokusíte nainstalovat tuto verzi. Pokud k tomu dojde, obraťte se na podporu, aby vám poradila, jak chyby opravit (pro znalé: použijte správce zařízení, odstraňte soubor ovladače a znovu jej nainstalujte).

Po instalaci otevřete nabídku Start systému Windows a ve složce com0com spusťte příkaz "Setup" (Nespouštějte příkazový řádek Setup).



Ve výchozím nastavení je již definován jeden pár s podivnými písmennými názvy. Stačí kliknout na názvy a změnit názvy komportů na název komportu, který **ve vašem systému neexistuje**. Ve výše uvedeném příkladu jsem pro jeden pár zvolil COM13 a COM14. Upozorňujeme, že mnoho starších softwarových balíčků nemusí znát kompakty s čísly vyššími než COM9.

Po vytvoření páru portů spusťte Win4K3Suite a vyberte Nástroje, Nastavení a kartu SW/HW třetích stran. Zobrazí se následující obrazovka:



Na této obrazovce jsou 4 porty AUX/CAT. Každý z nich se může připojit k jednomu komportu virtuálního páru komportů. V tomto příkladu je port AUX/CAT 1 připojen ke komportu 18. Ostatní jsou v současné době připojeny k jiným párům virtuálních portů.


Nyní stačí uložit nastavení a nakonfigurovat produkt třetí strany tak, aby se připojil ke komportu 11, což je druhý komport z dvojice COM11-COM18. Tím se oba produkty efektivně propojily nulovým modemovým kabelem.

Pokud chcete k systému připojit hardwarové zařízení, například anténní tuner, který podporuje rádia K3 nebo Kenwood, stačí jej připojit k volnému sériovému portu počítače a zadat číslo portu do jednoho z portů AUX/CAT. Není potřeba dvojice comportů.

Existují i další balíčky, které vytvářejí páry virtuálních komportů, například balíček od společnosti Eltima (\$\$) a VSPE. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli tyto programy fungují, žádný z nich není tak stabilní jako COM0COM.

DTR a RTS: Win4K3Suite nepodporuje použití DTR nebo RTS prostřednictvím virtuálního portu. Vždy používejte softwarové PTT. Důsledkem toho je, že software, který může vytvářet CW prostřednictvím řízení signálu DTR, nebude fungovat. (Příkladem je CW klíčování N1MM). Použijte klávesnici WinKey (nejlépe) nebo jiný sériový port s klíčovací modifikací.

V nabídce LOG4OM V2 Connect/CAT/Show Cat interface vyberte druhý konec páru ComOcom, v tomto případě port 13, a přizpůsobte nastavení přenosové rychlosti.




Pořadí spouštění programu musí být nyní nejprve ComOcom, pak Win4(nn) suite a nakonec LOG4OM V2Troubleshooting


ANAN-7000DLE SDR (PowerSDR™ OpenHPSDR mRX PS)

Autor: Richard – G3ZIY


Nejprve nainstalujte program pro virtuální com port, například com0com. Nastavte dvojici nepoužívaných com portů, například COM19 a COM20 na obrázku.



V softwaru PowerSDR vyberte položku nabídky Setup (zakroužkovaná červeně):




Vyberte kartu CAT:




Vyberte jeden ze dvou portů, které jste nastavili v programu pro virtuální komunikační port (v tomto případě COM19), a klikněte na tlačítko Povolit a Použít.

V programu Log4OM vyberte rozhraní CAT (zakroužkované červeně):

Zobrazí se ovládací panel Omnirig:





Nastavte Rig1 nebo Rig2, jak je znázorněno výše, a OK, a aktuální nastavení na ANANu bude replikováno na displeji Log4OM. Změny frekvence na displeji Log4OM se projeví i na displeji PowersDR a naopak.

Instalace MySQL-8.0.20 s Log4OM verze 2




Autor: Tom – SP2L





Instalační program MySQL - Community Oracle Corporation 1.4.33.0 stáhnete na adrese:





<https://dev.mysql.com/downloads/installer/> vybrat: Windows (x86, 32-bit), MSI Installer 8.0.20 420.6M Stáhnout (mysql-installer-community-8.0.20.0.msi)




Na další obrazovce: <https://dev.mysql.com/downloads/file/?id=495322> zvolte: Ne, děkuji, prostě začnu stahovat. Stahování by mělo brzy začít: mysql-installer-community-8.0.20.0.msi 421MB Spustíte instalaci...





Další kroky jsou uvedeny na po sobě jdoucích obrázcích:


























Nyní si pro jistotu vytvořte zálohu databáze QSO! Tento úkol není vůbec složitý a je krok za krokem popsáný níže, stačí provést jen několik příkazů.


1. Otevřete CLI, tzv. příkazový řádek, buď vyhledáním příslušné zkratky, nebo vlevo dole "Start" a zadejte "cmd.exe", poté v horní části otevřeného okna klikněte pravým tlačítkem myši na "cmd.exe", abyste spustili "cmd.exe" tento příkaz spustit s právy správce.
2. V nově otevřeném okně CLI zadejte: `cd "C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\"` (výše uvedené předpokládá, že MySQL byla nainstalována ve standardním umístění!)
3. Nyní jsme na novém místě: `C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin>` a tam zadáme příkaz s následující syntaxí: `mysqldump -u[username]-p[password]-h[hostname][database name] > C:\[filename].sql`. V našem případě to bude: `mysqldump -u log4om2User -p log4om2User -h localhost log4om2 > C:\log4om2-backup.sql`

UPOZORNĚNÍ: výše uvedené tři direktivy se píší bez mezer mezi předchozím přepínačem a samotnou hodnotou, ačkoli všechny mohou být odděleny: `-u log4om2User` se rovná `-u log4om2User` `-p log4om2User` se rovná `-p log4om2User` `-h localhost` se rovná `-h localhost` Výsledný soubor `log4om2-backup.sql` lze použít pro obnovu po havárii nebo při potřebě nasadit databázi `log4om2` na vzdálený server.

Nouzové situace

Obnovení systému Log4OM po havárii nebo selhání

Záložní soubory se ukládají při každém uzavření programu Log4OM, pokud uživatel tuto funkci zvolil v nabídce Nastavení/Konfigurace programu, jak je uvedeno níže.



Doporučujeme nastavit dvě různá umístění záloh, jedno nejlépe na cloudovém úložišti, jako je Disk Google nebo Dropbox.


Záložní soubory obsahují kopie následujících kritických souborů:

- Soubor SQLite databáze
- Soubor ADIF databáze, pokud je nastaveno sekundární zálohování
- Hlavní konfigurační soubor

Soubory se ukládají do výchozí složky na adrese:

C:\Users\YOUR USERNAME\AppData\Roaming\Log4OM2\Backup nebo jiné umístění nastavené v nabídce Program Config/Backup

(POZN: Pokud složku AppData nelze najít, může být "Skrytá", zkuste "Zobrazit skryté soubory a složky" z nabídky Možnosti systému Windows/zobrazení)



Pokud nebyla nastavena žádná záloha

K dispozici je soubor "Historic", který ukládá soubory nastavení z předchozích měsíců, aby bylo zajištěno, že bude zachována většina dat a ztracen pouze čas, který uplynul od konce předchozího uloženého měsíce.

Historické soubory se ukládají do C:\Users\YOUR USER NAME\AppData\Roaming\LogOM2\Backup\historic

Obnovení konfigurace

- Zkopírujte **POSLEDNÍ** soubor zálohy konfigurace, který je obvykle identifikován volacím znakem uživatele následovaným datem a časem zálohy - např. G4POP_20200311_181527_config.json Do složky C:\Users\USERSNAME\AppData\Roaming\Log4OM2\user.
- Po zkopírování souboru do této složky smažte stávající soubor config.json a přejmenujte záložní soubor na config.json Všechna nastavení budou obnovena při dalším spuštění Log4OM.

Obnovení databáze v případě poškození

Bud'

1. Zkopírujte soubor Záloha SQLite do vhodného umístění
2. Přejděte do nabídky Soubor/Otevřít novou databázi a vyberte výše uvedený soubor SQLite, jak je podrobně popsáno na jiném místě této uživatelské příručky.

nebo

1. V programu Log4OM přejděte do nabídky Soubor/Otevřít novou databázi a vytvořte novou databázi, jak je popsáno na jiném místě této uživatelské příručky.
2. Přejděte na Soubor/Importovat soubor ADIF a importujte poslední záložní soubor ADIF (import ADIF je popsán dříve v této uživatelské příručce).

Přenos nastavení Log4OM do jiného počítače


Replikovat konfiguraci stávající instalace Log4OM včetně uspořádání polí v tabulkách a clusteru.

Zkopírujte obsah složky 'USER' C:\Users\ YOUR USER NAME \AppData\Roaming\Log4OM2\user do složky na druhém počítači a nechte soubory přepsat soubory druhého počítače

Jak vytvořit žádost o podporu

Jak připravit soubor protokolu pro kontrolu podpory. Dělejte to pouze v případě, že jste požádáni o balíček souborů protokolu:

- Povolte vyšší úroveň protokolu. Obvykle se chyby zjišťují nastavením informací "trace mode", které se obvykle neukládají do souboru protokolu programu, aby se zabránilo zbytečnému zvětšování samotného souboru. Tým podpory vás požádá o zadání požadované úrovně protokolu. Ladění obvykle stačí, ale někdy je vyžadována vyšší úroveň.
- Režim ladění a sledování lze nastavit v MENU HELP
- REPRODUKOVAT PROBLÉM. - do protokolu se ukládají události pouze pro aktuální den, denně se odstraňují, takže problém, který se stal včera, nebude dnes v protokolu k dispozici.
- Všimněte si denní doby (UTC), kdy k problému došlo. Protokol obvykle obsahuje tisíce řádků, které nám mohou pomoci identifikovat problém.
- Otevřete nabídku nápovědy a vyberte možnost "Generovat žádost o podporu", zaškrtněte políčko "zahrnout zálohu ADIF" a co nejúplněji odpovězte na všechny uvedené otázky, poté klikněte na "připravit žádost o podporu".



- Soubor ZIP odešlete na zadanou e-mailovou adresu.



Pro ladění vzdálených volání a dalších věcí se do protokolu ukládají také webové adresy URL a další informace týkající se fungování softwaru. Obvykle jsou tyto informace bezpečně uloženy ve vašem počítači, ale měli byste být upozorněni, že některé informace (heslo pro online služby jako QRZ/HAMQTH a podobně) můžeme z vašeho logu vidět. Tyto informace budou v případě potřeby použity k reprodukci problému a poskytnutí lepší podpory a po uzavření žádosti o incident budou smazány a nikdy nebudou zveřejněny.


Pokud se necítíte jisti a výše uvedené upozornění vám nevyhovuje, můžete poslat výpis protokolu očištěný od těchto nepodstatných informací (jedná se o textový soubor), který upravuje soubor(y) protokolu (log4om a communicator) obsažený(é) v žádosti o podporu.

Soubory protokolu jsou uloženy v roamingové složce počítače – Help/open configuration folder



Výkon – samoobslužná péče – kontroly spojení

Výkon

Kontrola výkonu je k dispozici v nabídce Program Config/Performance kliknutím na tlačítko "Kontrola výkonu". Testuje se vyhledávání 200 volacích značek, které byly předtím používány, a provádí se základní kontrola systému.




Podrobnější zpráva je k dispozici po nastavení "Úrovně protokolu" v nabídce nápovědy na režim ladění, což způsobí, že se v okně zpráv hlavního uživatelského rozhraní zobrazí zpráva, na kterou pokud kliknete, zobrazí se zpráva o různých aspektech funkcí Log4OM.



V tomto dialogu se zobrazuje čas pro každou funkci a kumulativní čas celého procesu a lze jej použít k určení případných zpoždění v procesech.

Informace o péči o stav programu

Výběrem možnosti "Self Care" (samoobslužná péče) v nabídce Náповěda získáte zobrazení uživatelských nastavení, umístění programů, uživatelských jmen a hesel a neměli byste je bez rozdílu sdílet s ostatními uživateli.



```
Self Care
You're running Log4OM V2 version: 2.27.1.0
Application is running in INSTALLED mode
You're running Log4OM with ADMIN privileges

#### Please take note that SUPPORT is provided by log4OM team through FORUM ONLY ####
We may contact you to ask further details or fill a SUPPORT REQUEST
Support request is a file generated by Log4OM from help menu we may ask to be provided for further investigations

Your program settings are OK. User is initialized

Log4OM application settings folder is located here:
C:\Users\g4pop\AppData\Roaming\Log4OM2\
Log4OM is installed here:
C:\Program Files (x86)\IW3HMH\Log4OM NextGen\


DATABASE INFO
Log4OM is currently CONNECTED to a valid database
SQLite Database Name: C:\Users\g4pop\Dropbox\Logbooks\Log4OM V2 TEST.SQLite

Log4OM create regular backup in ADIF format for your maximum safety.
Your main backup folder is located here:
C:\Users\g4pop\AppData\Roaming\Log4OM2\backup\
Your secondary backup is actually NOT ENABLED

Info providers:
QRZ.COM user: G4POP
```

Připojení k samoobslužné péči

Připojení k samoobslužné péči je k dispozici v nabídce Náповěda a zobrazuje všechny relevantní podrobnosti týkající se povoleného připojení.



```
Self Care
You're running Log4OM V2 version: 2.27.1.0
Application is running in INSTALLED mode
You're running Log4OM with ADMIN privileges

#### Please take note that SUPPORT is provided by log4OM team through FORUM ONLY ####
We may contact you to ask further details or fill a SUPPORT REQUEST
Support request is a file generated by Log4OM from help menu we may ask to be provided for further investigations

Your program settings are OK. User is initialized

Log4OM application settings folder is located here:
C:\Users\g4pop\AppData\Roaming\Log4OM2\
Log4OM is installed here:
C:\Program Files (x86)\IW3HMH\Log4OM NextGen\

INBOUND UDP CONNECTIONS
[UDP_INBOUND] [JT_MESSAGE] [2237] INCOMING JT MESSAGE
Parameters:
SAVE_NEW_QSO
USE_EXTERNAL_DATA
UPLOAD_QSO
UPDATE_CQ_ITUZONE

[UDP_INBOUND] [ADIF_MESSAGE] [2234] INCOMING JTALERT/GT ADIF
Parameters:
USE_EXTERNAL_DATA
UPLOAD_QSO
UPDATE_CQ_ITUZONE
```

Dodatek 1

Rozhraní UDP Log4OM pro vzdálené ovládání – přehled

Řídicí rozhraní je rozhraní zpráv **UDP**, které přijímá a vrací informace volajícímu. K dispozici je také "nevyžádané rozhraní", které je schopno odesílat stavové zprávy z uživatelského rozhraní Log4OM a vysílat je do aktuální sítě (broadcast message to 255.255.255.255) namísto jejich odesílání na konkrétní IP/port určený v uživatelské konfiguraci.

Staré "zprávy dálkového ovládání" jsou stále analyzovány z důvodu zpětné kompatibility, pokud se analýza zpráv dálkového ovládání nezdaří z důvodu nesprávného přijatého formátu.

Příchozí zprávy

Formát příchozí zprávy je XML. Zpráva o dotazu je standardní zpráva s některými povinnými poli XML, která v případě potřeby obsahuje užitečné údaje zprávy.

Všechny příchozí zprávy by měly být označeny identifikátorem typu zprávy a jedinečným ID (pokud chybí, bude přiřazen výchozí GUID). Všechny odpovědi budou označeny stejným ID zprávy a identifikátorem typu.

ALIVE

Tato zpráva slouží k testování dostupnosti služby Log4OM.

```
<RemoteControlRequest><MessageId>  
C0FC027F-D09E-49F5-9CA6-33A11E05A053</MessageId><RemoteControlMessage>  
Alive</RemoteControlMessage></RemoteControlRequest>
```

Odpověď:

```
<RemoteControlResponse><MessageId>  
C0FC027F-D09E-49F5-9CA6-33A11E05A053</MessageId><RemoteControlMessage>  
Alive</RemoteControlMessage><Done>  
True</Done></RemoteControlResponse>
```

GetRadioStatus

Tato zpráva slouží k dotazování na stav připojeného rádia z Log4OM. Stejnou zprávu (na jiném portu) posílá samostatně také Log4OM v rámci vytváření nevyžádaných stavových zpráv. Formát zprávy se liší od standardu, protože je zachován stejný jako v protokolu N1MM.

```
<RemoteControlRequest><MessageId>  
C0FC027F-D09E-49F5-9CA6-33A11E05A053</MessageId><RemoteControlMessage>  
GetRadioStatus</RemoteControlMessage></RemoteControlRequest>
```

Odpověď:

```
<RadioInfo><App>  
LOG4OM</App><MessageId>  
C0FC027F-D09E-49F5-9CA6-33A11E05A053</MessageId><Název stanice>
```

```
MY_PC</StationName><OpCall>
IW3HMH</OpCall><RadioNr>
1</RadioNr><Freq>
1410000</Freq><TxFreq>
1410000</TxFreq><Režim>
USB</Mode><ActiveRadioNr>
2</ActiveRadioNr></RadioInfo>
```

Freq je reprezentováno jako hodnota na desítky bez oddělovače

SetTxFrequency

```
<RemoteControlRequest><MessageId>
C0FC027F-D09E-49F5-9CA6-33A11E05A053</MessageId><RemoteControlMessage>
SetTxFrequency</RemoteControlMessage>&lt;
Frequency>14075000</Frequency>></RemoteControlRequest>
```

Frekvence by měla být uvedena v Hz bez znamének

Odpověď:

```
<RemoteControlResponse><MessageId>
C0FC027F-D09E-49F5-9CA6-33A11E05A053</MessageId><RemoteControlMessage>
SetTxFrequency</RemoteControlMessage><Done>
True</Done></RemoteControlResponse>
```

SetRxFrequency

```
<RemoteControlRequest><MessageId>
C0FC027F-D09E-49F5-9CA6-33A11E05A053</MessageId><RemoteControlMessage>
SetRxFrequency</RemoteControlMessage>&lt;
Frequency>14075000</Frequency>></RemoteControlRequest>
```

Frekvence by měla být uvedena v Hz bez znamének

Odpověď:

```
<RemoteControlResponse><MessageId>
C0FC027F-D09E-49F5-9CA6-33A11E05A053</MessageId><RemoteControlMessage>
SetRxFrequency</RemoteControlMessage><Done>
True</Done></RemoteControlResponse>
```

SetMode

```
<RemoteControlRequest><MessageId>
C0FC027F-D09E-49F5-9CA6-33A11E05A053</MessageId><RemoteControlMessage>
SetMode</RemoteControlMessage>< Mode>
USB</Mode></RemoteControlRequest>
```

Odpověď:

```
<RemoteControlResponse><MessageId>
C0FC027F-D09E-49F5-9CA6-33A11E05A053</MessageId><RemoteControlMessage>
SetMode</RemoteControlMessage><Done> True</Done></RemoteControlResponse>
```


SetCallsign

Nastavte volací znak uvedený v uživatelském rozhraní. Poznámka: pokud je volací znak již viditelný na uživatelském rozhraní a byl nastaven ručně operátorem, bude tato zpráva vyřazena.

```
<RemoteControlRequest><MessageId>  
C0FC027F-D09E-49F5-9CA6-33A11E05A053</MessageId><RemoteControlMessage>  
SetCallsign</RemoteControlMessage>< Callsign>  
G4POP</Callsign></RemoteControlRequest>
```

Odpověď:

```
<RemoteControlResponse><MessageId>  
C0FC027F-D09E-49F5-9CA6-33A11E05A053</MessageId><RemoteControlMessage>  
SetCallsign</RemoteControlMessage><Done>  
True</Done></RemoteControlResponse>
```

ClearUI

Vymaže uživatelské rozhraní z dříve nastaveného volacího znaku. Poznámka: Pokud je volací znak již viditelný na uživatelském rozhraní a byl nastaven ručně operátorem, bude tato zpráva vyřazena.

```
<RemoteControlRequest><MessageId>  
C0FC027F-D09E-49F5-9CA6-33A11E05A053</MessageId><RemoteControlMessage>  
ClearUI</RemoteControlMessage></RemoteControlRequest>
```

Odpověď:

```
<RemoteControlResponse><MessageId>  
C0FC027F-D09E-49F5-9CA6-33A11E05A053</MessageId><RemoteControlMessage>  
ClearUI</RemoteControlMessage><Done>  
True</Done></RemoteControlResponse>
```

WorkedBefore

Vrátí informace o předchozích kontaktech se zadaným volacím znakem. Parametry pásma a režimu jsou OBA nepovinné a mohou poskytnout více podrobností, pokud jsou uvedeny.

```
<RemoteControlRequest><MessageId>  
C0FC027F-D09E-49F5-9CA6-33A11E05A053</MessageId><RemoteControlMessage>  
WorkedBefore</RemoteControlMessage><Callsign>G4POP</Callsign>  
<Band>20m</Band><Mode>CW </Mode>  
</RemoteControlRequest>
```

Odpověď:

```
<WorkedBefore><MessageId>  
C0FC027F-D09E-49F5-9CA6-33A11E05A053</MessageId>  
<Valid>True</Valid>  
<Callsign>G4POP</Callsign>  
<Worked>{Application answer}</Worked>  
</WorkedBefore>
```

Odpověď předpokládá následující hodnoty:

- Nefunguje: volací značka nebyla nikdy předtím zpracována
- Fungovalo: volací značka byla zpracována (v jiném režimu/pásmu, pokud nebyl uveden režim pásma)
- WorkedSameBand: volací značka byla zpracována na stejném pásmu (ale ne v režimu)

- WorkedSameMode: volací znak byl zpracován ve stejném režimu (ale ne na pásmu)
- WorkedSameEmissionType: volací značka byla zpracována na stejném typu vysílání, ale ne na stejném režimu (typy vysílání jsou PHONE / CW / DIGITAL)
- WorkedSameBandMode: volací značka byla zpracována na stejném pásmu a režimu
- WorkedSameBandEmissionType: volací značka byla zpracována na stejném pásmu a typu vysílání, ale ne ve stejném režimu

Jako příklad lze uvést:

na 20 m CW se pracuje ve stejném pásmu jako na 20 m USB
 20 m AM pracuje na stejném pásmu / typu vysílání 20 m USB
 20 m PSK31 pracuje na stejném typu vysílání 10 m FT8

Nevyžádané zprávy

Pokud je to povoleno, Log4OM odesílá automatické zprávy, které posluchačům hlásí některé informace, které mohou být vysílány na určitý port nebo specificky směřovány na jednu IP adresu / port podle potřeb uživatele.

Zpráva RADIO STATUS

Tato zpráva se přenáší při každé změně ve vrstvě CAT. Předpoklady pro zaslání zprávy jsou:

1. Systém CAT je spuštěný a připojený k platnému rádiu
2. Výstup zpráv je povolen v konfiguraci programu Formát zprávy:

```
<RadioInfo><App>
LOG4OM</App><MessageId>
C0FC027F-D09E-49F5-9CA6-33A11E05A053</MessageId>< StationName >
MY_PC</StationName><OpCall>
IW3HMH</OpCall><RadioNr>
1</RadioNr><Freq>
1410000</Freq><TxFreq>
1410000</TxFreq><Mode>
USB </Mode><ActiveRadioNr>
2</ActiveRadioNr></RadioInfo>
```

Freq je reprezentována jako hodnota na desítky bez oddělovače

Závěr

Autoři programu Log4OM a související dokumentace a vizuálních pomůcek nenesou žádnou odpovědnost za případné vady nebo poruchy způsobené jeho používáním nebo interpretací. E&OE